साधारण विज्ञान

भौतिक शास्त्र GENERAL SCIENCE PHYSICS

-:0;-

लेखक प्रोफेसर गोपाल स्वरूप भागव, एम० एस-सी०

-;0;--

_{प्रकाशक} नेशनल प्रेस

प्रयाग

१६३६

[मूल्य १)

Printed by Ramzan Ali Shah at the National Press, Allahabad

हाइस्कृल परीन्ता के साधारण विज्ञान (General Science) किंद्र पाठ्य पुस्तक हिन्दी में कोई उपस्थित न होने से विद्यार्थियों को बड़ी किठनाई पड़ती थी। इसी किठनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। साधारण निज्ञान का पाठ्य क्रम बनाने से वोर्ड का यही श्रामिप्राय है कि साइस के व्यापक मूल तत्वों का विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त हो जाय। इसी उद्देश्य को सामने रख कर मौतिक शास्त्र के प्रारम्भिक मौलिक सिद्धान्तों का दिग्दर्शन इस पुस्तक में करा दिया गया है। विज्ञान का पठन पाठन बिना निरीन्त्रण तथा परीन्त्रण के नहीं हो सकता। यद्यपि साधारण विज्ञान कोर्स लेनेवालों को प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय तथा सामग्री मिलना कठिन होगा, तथापि पुस्तक के कलेवर में श्रानेक प्रयोग दे दिये हैं। इनमें बहुत से प्रयोग इतने सरल हैं कि विद्यार्थी गण सहज ही कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विषय प्रतिपादन करते हुए नित्य के जीवन मे होने वाली घटनाओं का, जिनका निरीक्षण करना सरल तथा परमावश्यक है, हवाला दिया गया है। आशा है कि इन बातों पर विचार करने से पाठकों का जीवन अधिक ज्ञानमय तथा आनन्दमय होगा।

प्रतिपादित विषय के हृदयगम करने के उद्देश्य से चित्रों के देने में प्रकाशक ने निस्संकोच व्यय किया है। इस छोटी से १६५ पृष्ठों के प्रनथ में लगभग १६० ब्लाक हैं। त्राशा है कि विद्यार्थियों को यह चित्र त्राभीष्ट लाभ पहुँचायेगे।

हम विज्ञान परिषद के मत्री को चुम्बक के कुछ ब्लाक देने के लिए धन्यवाद देते है। जो विद्यार्थी विषय को ग्रिधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हों वह विज्ञान परिषद् की निम्नलिखित पुस्तके पढे।

विज्ञान प्रवेशिका भाग २

चुम्बक


ताप

गोपाल स्वरूप भार्गव

विषय-सूची

संख्या विषय			वृष्ठ
पहला श्रध्याय—शक्ति श्रौर उसकी नाप	•••	•	₹
दूसरा ऋध्याय—दबाव (Pressure)	•••	•••	۲
तीसरा श्रध्याय — घनत्व (Density)	• • •	•	१ ४
चौथा ऋध्याय—तैरते या उतराते पिराड (Float	ting bo	dies)	२२
पाँचवाँ ऋध्याय—वायु का दबाव (Atmosphe	ric Pre	ssure)	२६
छुठवॉ	ant)	••	३७
सातवॉ श्रध्याय—भाप का दवाव तथा शक्ति	•••	•	४१
ऋाठवाँ ऋध्याय—ताप, उसकी उत्पत्ति तथा पदार्थ	ों पर प्र	भाव	४५
नवॉ स्रध्याय—ठोसों पर गरमी का प्रभाव	•••	••	४८
दसवॉ ऋध्याय —द्रवो का प्रसार ऋौर तापमापक	•••	• • •	પ્રર
ग्यारहवॉ ऋध्याय —ताप की मात्रा	•••	•••	६१
बारहवाँ ग्रध्याय—ताप की यात्रा	• •	•••	७२
नेरहवॉ अध्याय—वायु की ऋार्द्रता (Humdity	y)		二 ३
चौदहवाँ ऋध्यायप्रकाश की गति, छाया ऋौर उ	गह् ग	• • •	<u></u>
पन्द्रहवाँ ऋध्याय-परावर्तन तथा समतल दर्पण	• • •	•••	१३
सोलहवॉ ऋध्याय — गोलीय दर्पण (Spherical	Mirroi	s)	९८
सत्रहवॉ अध्याय—वर्तन (Retraction)	•••	•••	१०४
- ऋढारहवॉ ऋध्याय—तिपहल, वर्ण विच्छेद ऋौर		•••	११४
उन्नीसवाँ ग्रध्याय ताल (Lens) दूरदर्शक तः	था ऋगुर्व	क्षिण यंत्र	११८
चीसवाँ ऋध्याय—चुम्बकत्व	•••	•••	१२४
इक्कीसवाँ श्रध्याय—विजली		•••	१४०
नाईसवाँ ग्रध्याय — धारात्मक विद्युत्	••	•••	१५०

,		



वहते हुए बरफ के पहाड़ (Iceberg)

पहला अध्याय

शक्ति और उसकी नाप

शक्ति (Force)

शक्ति से ससार के मारे काम चलते हैं। जो काम कर सकता है, जो गति शील है वही शक्तिमान् या शक्ति सम्पन्न कहाता है। साधारण्तया गति या सचालन ही शक्ति की उपस्थिति के द्योतक समभे जाते हैं। शक्ति के रूपान्तरो पर, उसके 'प्रभावों ऋौर कार्यों पर विचार करना ही भौतिक शास्त्र (Physics) का ध्येय है।

शक्ति क्या है ?

प्रयोगशाला की वड़ी मेज को हटाने के लिए उस पर शक्ति लगाइये। क्या मेज हटने लगती है ? यदि नहीं, तो दो चार मित्रों को भी ग्रपने साथ शक्ति लगाने के लिए बुला लीजिये। देखिये कि मेज अपने स्थान से हटने लगती है। एक या दो व्यक्ति की शक्ति मेज के हटाने के लिए पर्याप्त नही थी, चार व्यक्तिया की शक्ति से वह हटने लगी। याद एक या दा ग्रौर व्यक्ति सहायता दे तो मेज की गति बढ जायगी। अब यदि कुछ व्यक्ति दूसरी तरफ जाकर उस मेज को पहले से विपरीत दशा में ठेलने लगे तो

उसकी गति कम हो जायगी और सम्भव है कि रुक जाय ग्रथवा उल्टी

दिशा में गति होने लगे।

उपर्युक्त वातो पर विचार करने से स्पष्ट है कि शक्ति

- (१) स्थिर पिएड के। गित प्रदान करती है स्रथवा प्रदान करने की चेष्टा करती है।
- (२) गितमान पिएड की गित का शिक्त घटा वढा या रोक सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है, अतएव हम कह सकते हैं कि शिक्त वह है जिसके द्वारा किसी पिएड की स्थिरता अथवा समान गित की अवस्था में परिवर्तन है। जाता है अथवा परिवर्तन है।ना सम्भव होता है।

जहाँ कहीं स्थिरता अथवा सम गित की दशा मे परिवर्तन होगा वहाँ कोई शक्ति अवश्य काम कर रही होगी। इसी बात के न्यूटन ने गित के पिहले नियम मे बतलाया था:—

न्यूटन का गति का पहला नियम

(Newton's 1st law of motion)

मान लीजिये कि ऋापने एक फुटबाल को किक किया। फुटबाल फील्ड पर लुडकती जा रही है। ऋाप के पद प्रहार से उस मे गित उत्पन्न हुई, उसी गित से. वेग से, वह निरन्तर चलती रहेगी। परन्तु हम देखते हैं कि उसका वेग कम होता जाता है ऋौर कुछ देर बाद वह ठहर जाती है। इसका कारण है कि फील्ड की धरती से उसकी रगड होती है जिमके कारण एक शिक्त पैदा हो जाती है ऋौर यह शिक्त उसके वेग के। घटाते घटाते शून्य कर देती है। कदाचित फुटबाल और फील्ड दोनो पूर्णत चिकने होते तो फुटबाल कभी न रुकती।

अपर की थ्रोर फेंकी हुई गेद क्यो गिरती है ?

पृथ्वी हर एक पिगड के। ऋपने केन्द्र की ऋोर खीचती है ऋौर ऋपने तल से सटाये रखने का प्रयत्न करती है। वस्तुत प्रत्येक पिगड भी पृथ्वी के। अपनी स्रोर उतनी ही शक्ति से खीचता है जितनी शक्ति कि पृथ्वी उस पर लगा रही है, परन्तु यह शक्ति पृथ्वी के। तो नहीं विचलित करती। हाँ स्रन्य पिएड पृथ्वी की स्रोर स्रवश्य खिंच स्राते हैं।

श्राप एक गेद के। वेग से ऊपर की श्रोर फेकिये। वह ऊपर की श्रोर चलती है किन्तु उसका वेग निरन्तर कम हे। जाता है। कुछ काल में वह शून्य हे। जाता है तब उसकी गित पृथ्वी की श्रोर को होने लगती है। गिरते समय उसका वेग बढ़ता जाता है श्रीर जब वह पृथ्वी से स्पर्श करती है ते। उसका वेग उतना ही होता है जितना कि ऊपर फेके जाने के समय था।

पृथ्वी की त्राकर्षण शक्ति पहले गेद के वेग को घटाती है; यहाँ तक कि उसे शून्य के बरावर कर देती है त्रीर तदनन्तर उसके वेग का बढा कर त्रपने तल की त्रीर त्राग्रहर करती है।

मात्रा श्रीर भार

(Mass and weight)

यदि किसी पिग्रड के। लेकर हम यात्रा करे—मान लो कि सामान, से भरा हुन्ना बक्न हम लेकर चले तो उसके पदार्थ की मात्रा निरन्तर उतनी ही बनी रहेगा जब तक कि उसका केाई ऋश हटाया न जाय या ऋौर केाई चीज उसमे रख न दी जाय।

परन्तु श्रव मान लो कि उसी वक्स के। एक कमानीदार वेलेस (Spring balance) के हुक से लटका कर किसी पहाड़ पर हम चढ़े तो देखेंगे कि वेलेस का काँटा निरन्तर ऊपर उठता जा रहा है। स्पष्ट है कि पर्वत पर चढ़ने से पृथ्वी जिस शक्ति से वक्स के। श्रपनी श्रोर खीचती थी कम होती जा रही है। इसी के। उस पिएड का भार कहते हं। उसकी मात्रा पर्वत के नाचे उतनी ही होती है जितनी पर्वत के शिखर पर। परन्तु पर्वत म्ल मे भार श्रिधिक श्रीर शिखर पर कम है। जाता है। श्रतएव मात्रा श्रीर भार का भेद समभ लेना चा।हेंथे।

भौतिक शास्त्र

्रजितना पदार्थ किसी पिएड में रहता है वह उस पिगड की मात्रा \sim (Mass) कहलाती है।

जिस शक्ति से पृथ्वी किसी पिग्रंड के। श्रपनी श्रोर खीचती है वह उसका भार (Weight) कहलाता है।

यदि किसी पिग्रड के पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों मे स्प्रिंग वेलेस से तौला जाय तो यह पता चलेगा कि ज्यो ज्यों हम ध्रुव प्रदेश की ख्रोर जायंगे भार बढता जायगा, भूमध्य रेखा पर भार न्यूनतम होगा हि इसका कारण यह है कि ध्रुवों पर पृथ्वो का (Radius) अर्ध ज्यास सबमें कम ख्रौर भूमव्य रेखा पर सब से अधिक है, अतएव ध्रुव प्रदेश में पृथ्वो का गुरुत्वाकर्षण अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है।

गुरुत्वाकर्षण का नियम

(Law of gravitation)

प्रत्येक दो पिएड परस्पर आकर्षण करते हैं। यह आकर्षण की शिक्त उन ।परडों की मात्राओं के गुग्गन फल के अनुपात मे और उनके केन्द्रो की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात मे होती है।

मात्रा कैसी नाषी जाती है ?

दो पिएडो की मात्रास्रों की तुलना करने के लिए हम साधारणत तराज्या तुला का प्रयोग करते हैं। तुला के पलड़े में हम बाट या बटखरे रखते हैं स्रोर दूसरे में वह पिएड जिसकी मात्रा निकालना होता है।

वॉर या वरखरे क्या होते है ?

इक्जलेग्ड में स्टेडर्ड्स । Standards Office) में एक 'लारिनम का पिग्ड रखा हे जिसकी मात्रा एक पौड मानी जाती है। इसी की प्रांत मूर्तियाँ वनाकर वितरित की जाती हैं। छोटो मात्राख्रों के तौलने के लिए पौड के छोटे खश ख्रौस ख्रादि काम में लाये जाते हैं। बड़ी मात्राख्रों के लिए स्टोन, हड्डेडवेट ख्रादि पौड से कई गुनी भारी मात्राख्रों का प्रयोग होता है।

वेग की इकाई

प्रयोग शाला में हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। ग्राम किलोगाम का सहसाश है। किलोगाम भी पेरिस नगर में सुरिचत रखा है। हैसी की प्रति मूर्तियाँ सर्वत्र प्रचलित हैं।

साधारण तुला में हम मात्राद्यों की तुलना भारों के द्वारा करते हैं। एक ही स्थान पर दे। समान मात्रा वाले पिण्डों के भार भी वरावर होंगे। दूसरे स्थान पर ले जाने पर उनके भार बदल सकते हैं, परन्तु रहेगे वरावर। दोनों के भारों में जो परिवर्तन होगा वह वरावर होगा। यही कारण है कि साधारण तुला से तोले हुए दो पिण्डों की मात्राद्यों का द्रमुपात सदा एक ही बना रहता है। स्प्रिंग वेलैन्स के द्वारा दो स्थानों पर तोले हुए पिण्ड सभव है कि बरावर मात्रा वाले न हों, क्योंकि स्प्रिंग बैलैंस में हम भार की माप करते हैं न कि मात्रा की।

शक्ति की नाप

(Measurement of Force)

शक्ति की इकाई की परिभाषा दे देना ऋब सरल हो गया। एक ग्राम के पिगड को पृथ्वी जिस शक्ति से खींचती है, उस शक्ति को हम एक ग्राम भार (Gram's weight) कहते हैं। स्पष्ट है कि यह इकाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न परिमाण की होगी, क्योंकि पृथ्वी की ऋगकर्पण शक्ति ही ऋनेक स्थानों पर एक सी नहीं है। ऋतएव एक और इकाई काम मे लाई जाती है जिसे डैन कहते हैं।

वेग की इकाई

स्थान परिवर्तन के। गित कहते हैं। मान लो कि एक पिराड भ्रा गित कर रहा है। श्रीर प्रत्येक सैकन्ड में ४० श० मो० चल लेता है। श्रतएव उसकी चाल की नाप हुई ४० श० मी० प्रति सैकंड। श्रव यदि यह भी मालूम हे। कि वह किस दिशा में गित कर रहा है तो कहेगे कि उसका वेग (Velocity) ४० श० मी० प्रति सैकंड विदित दिशा में है।

स्पष्ट है कि वेग वतलाने के लिए दो तरह की इकाइयो का कथन करते हैं लम्बाई की और समय की। अतएव वेग की इकाई हुई।१ श० मी० प्रति सैकड। यह इकाई गौए इकाई है। ब्रिटिश पद्धित में वेग की इकाई होगी —१ फुट प्रति सैकड।

शक्ति की इकाई डैन

(Unit of force i e dyne)

यदि केाई शांक एक ग्राम के पिएड पर एक सैकएड तक किया करके उसमे एक श॰ मी॰ प्रति सैंकड का वेग उत्पन्न कर सकती है तो वह शक्ति एक डैन कहलाती है।

यदि यह शक्ति निरन्तर काम करतो रहे तो वेग भी बढता चला जायगा। पहले सैकराड के अन्त में वेग होगा १ श० मी० प्रति सैकड

दूसरे " " " ए ए " व

स्पष्ट है कि वेग परिवतन शील है। ऐसी दशा में हम कहते हैं कि पिएड में गत्यन्तर हा रहा है। (acceleration) गत्यन्तर का परिमाण है एक श॰ मी॰ प्रति सैकड प्रति सैकड, क्योंकि प्रत्येक सैकड में गति का अन्तर एक श॰ मी॰ प्रति सैकएड होता है।

इसी लिए डैन की दूसरी परिभाषा हुई-

डैन वह शक्ति है जो एक ग्राम पर लगा देने पर उसमे १ श० मी० प्रित सै० प्रति सै० का गत्यन्तर पैदा कर सकती है।

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण

प्रयोगो द्वारा पता चलता है कि के कि पिएड पृथ्वी के ब्राकर्षण के कारण प्रयोग मे ६७६ श० मी० प्रति सै० के गत्यन्तर से चलता है। यदि पिएड का मान एक ग्राम है। तो उस पर पृथ्वी ६७६ डैन की शिक्त से ब्राकर्पण करेगी।

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण

एक ग्राम भार = ६७६ डैन । यदि किसी पिगड की मात्रा मं ग्राम है तो उसका भार = ६७६ \times म डैन । चूकि यह सख्या ६७६ स्थानानुंसीर विद्यलती रहती है इसलिए इसके स्थान पर ज काम मे लाते हैं । ग्रतिएव = हम कह सकते हैं कि जिस पिगड की मात्रा म है ते। उसका भार = म \times ग डैन।

दूसरा ऋध्याय

द्वाव (Pressure)


जो शक्ति चेत्रफल की प्रत्येक इकाई पर काम करती है वह दवाव या चाप कहलाती है।

मान लो कि एक ५०० ग्राम की ईट ली जिसका निचला भाग १६ श० मी० लम्बा श्रीर \subset श० मी० चौड़ा है। वह मेज पर रख दी गई। उसका भार मेज के १६ \times ८ श्रथवा १२ \subset वर्ग श० मी० पर दबाव डाल रहा है। पृथ्वी इस ईट के। ५०० \times ६७६ डैन की शक्ति से खींचती है श्रतएव

शक्ति प्रति वर्ग शo मी $o = \frac{400 \times 606}{86 \times 5}$ डैन $= 85 \times 8$ डैन

.. दवाव = ३८२४ २ डैन प्रति वर्ग श० मी० ऊपर ठोस पिएड के दवाब का उदाहरण दिया गया है।

दबाव निकालने के लिए पूर्ण शक्ति तथा वह चेत्रफल जिस पर वह शक्ति लगी हुई है जात होना चाहिये। यदि इनमें केाई एक भी वदल जायगा, तो दबाव भी वदल जायगा।



एक कागज की दफ्ती दो ईटों पर रख दो। इस पर दो लकड़ी के

चौकोर टुकड़े वरावर बरावर रख दो। दफ्ती लच जायगी। स्त्रव एक कि लकड़ी के टुकड़े को दूसरे के ऊपर रख दो। देखो क्या परिवर्तन हुस्रा ? कारण बतास्रो।

द्रव स्तस्भ का द्वाव

(Pressure of a liquid Column)

एक बोकर हाथ पर रखो। देखोगे कि वह हलका है। ग्रव उसमे कमशः पानी भरते जान्रो। उसका वजन बढता जायगा। यह त्रानुभव कैसे हुन्ना १ क्योंकि पहले उसका हाथ पर कम दबाव था, जो क्रमशः बढता गया। त्रव मान लीजिये कि बीकर के पेदे का द्येत्र फल इप्र श० मा० है त्रीर पानी का बोक्त व ग्राम भार है। तो पानी का बीकर की तलैटी पर दबाव होगा।

दबाव = $\frac{a}{2}$ ग्राम भार प्रति वर्ग श \circ मी \circ

$$=\frac{a}{2}\times n$$
 डैन प्रति वर्ग ,, ,,

(जहाँ ग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण का परिमाण है)

र्याद बीकर मे पानी की ऊँचाई ' स्न '' शतास मीटर हो तो पानी का आयतन = स्व × अप्र धन श० मी० और उसका वजन = स्व × अप्र ध आम भार।

(यदि घ ग्राम प्रति घन श० मी० पानी का घनत्व हो तो। अतएव वीकर के पेदे पर

दबाव $=\frac{\mathbf{H} \times \mathbf{y} \times \mathbf{u}}{\mathbf{y}}$ ग्राम भार प्रति व**० श०** मी०

=स×घ ग्राम भार "


=स \times घ \times ग डैन "

स्पष्ट है कि दवाव पानी की ऊँचाई ख्रौर उसके घनत्व पर निर्भर है, न कि पेंदे के चेत्र फल पर। ख्रतएव जितनी ख्रिधक ऊँचाई होगी उतना ही ऋधिक दबाव होगा। यदि पानी के स्थान पर कोई अन्य गुरुतर तरल भर दे तो भी दबाव बढ जायगा।

द्रव-स्तम्भ के बीच में दबाव

(Pressure inside a liquid column)

मान लीजिये कि एक वर्तन में या हौज में पानी भरा है। क्या उसकें पेदे पर ही दवाव पड़ रहा है। आप अपना हाथ पानी में डालिये, एक बार हथेली केा खड़ा रख कर, दूनरी बार पृथ्वी के समानान्तर रख कर। देखिये हाथ केा नीचे ले जाने में कब परिश्रम अधिक हुआ। अब हाथ को दोनो प्रकार निकालने का प्रयत्न कीजिये। किस प्रकार निकालने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है?



चित्र २

इस प्रयोग से स्पष्ट हो जायगा कि पानी मे जितनी ग्रिधिक निचाई से


हथेली उठाने का प्रयत्न किया जायगा उतना ही ऋधिक परिश्रम करना पडेगा। स्पप्ट है कि जितनी ऋधिक गहराई पर हथेली होगी उतना ही ऋधिक दवाव ऋतएव ऋधिक प्रयत्न करना पड़ेगा।

किसी भी गहराई पर दवाव निकालने का सूत्र वही है जो ऊपर दिया जा चुका है। अर्थात् दवाव = ग > घ ग्राम भार प्रति व॰ श॰ मी॰

क्या द्रव का द्वाव नीचे की छार ही हाता है ?

प्रयोग—एक रवड़ की गेद लेकर उसमें एक छेद कर लो श्रौर पानी भर दो। छिद्र के। एक श्रॅगुली से वद करो, श्रव एक सुई लेकर गेद में जगह जगह चुभो दो। यदि श्रव गेद दवाई जाय तो पानी सभी वारीक छिद्रों में से सम वेग से निकलने लगेगा यह भी ज्ञात होगा कि सभी धाराऍ केन्द्र से श्रारही हैं। स्पण्ट है कि दवाव चारों श्रोर समान परिमाण में सचालित होता है।

प्रयोग एक लम्बे घट मे शनी भर कर उसमे एक कॉच की नली जिसके मुँह पर, डोरे से वॅधा टीन का टुकड़ा लगा हो डुबोने का



चित्र ३


प्रयत्न करो । देखोगे कि पानी के तल के नीचं पहुँचते ही, टीन के पत्र के। डोरे से खीचना त्रावश्यक नहीं है । पानी का दबाव उसे नली के मूँह से सटाये रखता है । श्रव देखोगे कि पानी धीरे धीरे ट्यूब में घुसने लगेगा । जब पानी का तल ट्यूब में बाहर के पानी के तल के बगबर हो जायगा टीन का दुकड़ा स्वतः गिरने लगेगा ।

स्पन्ट है कि पानी का दबाव टीन पर ऊपर की तरफ पड़ रहा है ऋौर जब टीन पत्र पर बाहर भीतर का दबाव बराबर हो जाता है तो ऋपने भार के कारण पत्र नीचे की ऋोर गिरने लगता है।

ब्रह्मा का प्रेस

(Bramah's Press)

दो निलकाएँ A तथा B परस्पर जुडी हुई हैं । A का न्यास B के न्यास से कई गुना बड़ा है। यदि दोनों मे पानी भर कर डहे लगा दिये जाय त्योर B के डहे पर एक भार P रख दिया जाय तो दूसरा डहा ऊपर उठने लगेगा। यदि A का चेत्र फल B से दस गुना है तो A के डहे पर १० P का भार लादना पड़ेगा तब कही उसमे का डहा श्रपने स्थान पर



रहेगा । स्पष्ट है कि यदि एक श्रादमी श्रपनी शक्ति B पर लगा रहा है तो A पर दस श्रादमियों को शक्ति लगानी पड़ेगी । रुई के गद्दों के दबाने के लिये इस यत्र की काम में लाया जाता है । A के डहे के ऊपर गद्दा रख दिया जाता है । जब B के मुँह पर शक्ति लगाई जाती है तो गद्दे पर दस गुनी शिक्त काम करेगी श्रीर उसकी उठायेगी । यदि उसके ऊपर एक प्लेटफार्म F है तो उसके श्रीर डहे के बीच में गद्दा दब जायगा । यदि A का जेत्रफल B से १००० गुना श्रिष्ठक है तो १००० गुनी शक्ति से गद्दा दबेगा ।

यद्यपि शक्ति १००० गुनी होगी परन्तु दवाव दोनों श्रोर वरावर होगा।

दाहिनी ग्रोर दवाव
$$= \frac{P}{A \text{ का चेत्र फल}}$$
 $= \frac{2000 \text{ P}}{B \text{ का चेत्रफल}}$ $= \frac{2000 \text{ P}}{B \text{ का चेत्रफल}}$ $= \frac{2000 \text{ P}}{2000 \times A \text{ का चेत्रफल}}$ $= \frac{P}{A \text{ का चेत्रफल}}$

८ इन

- (१) कुर्सी पर बैठने से ग्रथवा उस पर खड़े होने से ग्रधिक दबाव पडता है ?
- (२) चारपाई पर बैठने, लेटने ग्रथवा खडे होने से उसके टूटने की सम्भावना कब श्रधिक होती है ?

नीसरा श्रध्याय

घनत्व

(Density)

लोहे, सीसे, पीतल, मही के चौकार वर्गाकार टुकड़े बनालो। मान लो कि प्रत्येक वर्ग का मुज एक श॰ मी॰ है। इनके। सावधानी से तुला में रख कर तोल ले।। यदि ठीक ठीक नाप की जायगी तो इस प्रकार परिमाण निकलेगा:—

१ घन श० मी० लोहे का वजन = १० ८ ग्राम

., ,, सीसे ,, =११६ ,,

,. , पीतल ,, = ८७,

स्पष्ट है कि वरावर आयतन वाले भिन्न पदार्थों के दुकडों के भार भिन्न होते हैं। अथवा यों किहये कि पदार्थों का धनत्व अलग अलग होता है। किसी भी पदार्थ के एक घ० श० मी० आयतन के भार के। उसका धनत्व (Density) कहते हैं।

श्रव मान लीजिये कि किसी पदार्थ का घनत्व निकालना है तो उसके सम भुज घन वनाने मे वडा परिश्रम होगा। श्रतएव उसका श्रायतन निकाल लेना चाहिये श्रीर तदनन्तर उसका ताल लेना चाहिये। यदि उसका भार भ ग्राम है श्रीर श्रायतन द्या घ० श० मी० है तो उसके एक घ० शा० मी० का भार श्रथवा उसका धनत्व होगा भार श्रथवा उसका धनत्व होगा भार श्रथवा उसका धनत्व होगा स्थापित घ० श० मी०

श्रायतन निकालने की विधि

(Determination of Volume)


पहली विधि

यदि ठोस वस्तु किसी ज्यामितीय स्राकार की है ते। उसका स्रायतन

सहज ही निकाल सकते हैं किन्तु यदि वह बेडौल हे। तो नीचे लिखी विधि काम में ला सकते हैं--

एक घट में कुछ पानी भरें। इतना कि वस्तु उसमें डूब सके। पानी के तल का द्योतक निशान घट पर लगा दे।। स्त्रव उक्त वस्तु के। पानी मे

इवो दे। पानी का तल उठ जायगा। नये तल का द्योतक निशान भी लगा ले। अब उस वस्त का सावधानी से निकाल लो। उसके साथ पानी की बूंदे वाहर न क्राने पावे। क्रब किसी नपने घट से पानी उस घट में छे। ड्ते जास्रो यहाँ तक कि पानी दूसरे निशान तक चढ जाय। इस प्रकार उस वस्त का आयतन उतना होगा जितना पानी कि घट में छे।डा गया है। उसी वस्तु के। तैाल कर उसका भार भी निकाल सकतं है। इस प्रकार वस्तु का श्रायतन तथा भार मालूम कर लेने पर उस



चित्र ६

पदार्थ का घनत्व भी मालूम हे। जायगा जिसकी वह बनी है।

श्रकं मीदिस का सिद्धान्त

(Principle of Archimedes)

दूसरी विधि


किसी घट मे रखे हुए पानी के भोतर कल्पना की जिने कि पानी का

एक घनाकार पिएड है। क्या यह गतिमान है या स्थिर १ यदि स्थिर है तो दाऍ वाऍ ख्रौर त्रागे-पीछे का दवाव वरावर होना चाहिये। किन्त वह ऊपर या नीचे की ग्रोर भी गांत नहीं करता। ग्रतएव जो शक्ति अपर से नीचे की श्रोर काम कर रही है वह उस शक्ति



के वरावर होनी चाहिये जो नीचे से ऊपर की स्रोर काम कर रही है।

नीचे की तरफ़ काम करने वाली देा शक्तियाँ हैं उसका भार ऋौर उमके ऊपर के तल का दवाव। ऊपर की तरफ़ केवल नीचे के तल का दवाव काम कर रही है।



चित्र 🗅

ऊपर के तल का दवाव + भार

= नीचे के तल का दवाव

ं नीचे के तल का दवाव—ऊपर के तल का दवाव = भार श्रव कल्पना कीजिये कि इस समधनाकार पानी के हटा कर उतना ही वड़ा एक पीतल का दुकड़ा उसके स्थान पर रख दें, तो श्रागे पीछे. दाऍ-वाऍ के दवाव तो एक दूसरे के। रोक लेंगे श्रीर साम्यावस्था में रहेगे। परन्तु नीचे का दवाव ऊपर के दवाव से सम श्रायतन वाले पानी के भार के परिमाण में श्रिधिक हैं श्रितएव पीतल का भार कम हो जायगा। उसके भार की कमी समाकार पानी के भार के वरावर होगी।

मान लीजिये कि १० घ० रा० मी० का पीतल का दुकडा पानी में रखा गया तो उसके भार में कमी होगी १० घ० रा० मी० पानी के भार अथवा १० आम के वरावर (क्यों १ घ० रा० मी० पानी का भार १ आम है) स्पट्ट है कि उसके भार की कमी का मालूम करके उसका आयतन भी निकाला जा सकता है।


उपर्युक्त उदाहरण मे यदि भार मे, न्य्नता १० ग्राम की हुई ते। उस पीतल के दुकड़े का ऋायतन हुऋा १० घ० श० मी० ।

वेडौल टुकड़े के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त तर्क लागू है क्योंकि दबाव केवल ऊँचाई पर निर्भर है न कि चोत्र फल पर।

अर्क मीदिस का सिद्धान्त

जब कभी केाई वस्तु किसी द्रव में डुवा दी जाती है तो उसका भार कम हा जाता है। यह भार की न्यूनता सम ऋायतन वाले द्रव के भार के वरावर हाती है।

यह त्रायतन निकालने की सरल विधि है। पहले वस्तु के साधारण रीति से ताल ले। तदनन्तर उसका तुला के पलड़े से ऐसे वॉधकर एक



चित्र ६

पानी भरे घट में लटका देा कि वह पानी के मध्य में तुला दराड उठाने पर रहे। इस स्थिति में फिर तेाल लेा। देानो तालों का अन्तर उस वस्तु का आयतन होगा। भी० शा० — २

वस्तु का वायु में भार = ऋ, ग्राम

- ,, पानी में ,, = श्र.,
- ., त्रायतन = ग्र, ग्र,
- · ,, ঘনবে = স্থা_ৰ স্থা_ৰ—স্থা_ৰ

श्रापेत्विक घनत्व

(Relative Density of Specific Gravity)

हमने ऊपर माना है कि १ घ० श० मी० पानी का भार १ ग्राम है। परन्तु ऐसा तभी होता है जब पानी का तापक्रम o श हो। ऊपर का प्रयोग सदा o श पर नहीं किया जा सकता है। ग्रतएव इस प्रकार जो मान ग्रावे उसे प्रयोग के तानक्रम पर उस पदार्थ का ग्रापेचिक घनत्व कह सकते है। इसका ग्रर्थ यह होगा कि जिस तापक्रम पर प्रयोग किया गया है, उस तापक्रम पर समान ग्रायतन वाले उस पदार्थ ग्रीर पानी के भारों में क्या निष्पत्ति है।

श्रतः स्मरण रहे कि श्रापेद्धिक घनत्व एक निष्पत्ति है श्रौर घनत्व एक घन श० मी० का भार है। तापक्रम बढने से पानी का घनत्व कम हेाता जाता है:—

> ४ श पर पानी का घनत्व = १ ००० ग्राम प्रति घ० श० मी० १५ , , = ० ६६६ ,, ,, २५° ,, = ० ६६७ ,, ,,

त्रयतएव साधारणतया कह सकते हैं कि धनत्व त्र्यौर त्र्यापेत्तिक धनत्व की द्योतक सख्याए प्राय: एक ही होती हैं।

द्रवों का घनत्व

(Density of a liquid)

एक ही वस्तु के। वायु में तौलने के पश्चात् हम क्रम से किसी द्रव में श्रीर तदनन्तर पानी में हुवा कर तील सकते हैं। जा भार में

न्यूनता आयगी वह समान आयतन वाले द्रव तथा जल के भारों के समान होगी।

किसी वस्तु का वायु मे भार = ऋ, ग्राम
उसी ,, ,, स्प्रिट ,, ,, = ऋ, ,,
,, ,, पानी ,, ,, = ऋ,
∴ स्प्रिट मे भार की न्यूनता = ऋ, - ऋ,

त्रौर पानी ,, ,, =त्र_१ - त्र_३ ।

इसलिए उक्त वस्तु के आयतन के बराबर पानी और स्प्रिट ली जाय तो उनका भार हे।गा अन् — अन् और अन् — अन् आम

$$\therefore \text{ स्पिट का आ० घ०} = \frac{\pi_{q} - \pi_{q}}{\pi_{q} - \pi_{q}}$$

घनत्व शीशी (Density bottle)—यह एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें प्राय: २० या २५ घ० श० मी० द्रव अमा सकता है।



चित्र १०

इसमें एक ठोस डाट लगी रहती है जो घिस कर उसमे ठीक वैठाली जाती है। डाट के बीचो बीच में एक छेद भी रहता है। इस प्रकार प्रयोग करो:—

.. समान त्रायतन वाले पानी त्रौर द्रव का भार हुत्रा $(\overline{x}_{3} - \overline{x}_{4})$ त्रौर $(\overline{x}_{3} - \overline{x}_{4})$

दिव का ग्रा॰ घ॰ = $\frac{7}{7}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{-7}{7}$

पहली वार शीशी साफ श्रौर सूखी हो, प्रत्येक द्रव से भरने के पहले द्रव से शीशी के। खँगाल लेना चाहिये। द्रव भरते समय पहले ऊपर तक शीशी के। द्रव से भर ले। तदनन्तर डाट का निचला सिरा द्रव में डुवो कर शीशी में भरे द्रव के साथ सटाकर धीरे से छोड़ दो। डाट श्रपने स्थान पर बैठ जायगी श्रौर द्रव कुछ बगल में हे। कर श्रौर कुछ डाट के छिद्र से निकल जायगा। तदनन्तर शीशी के। ऊपर से धोकर साफ करके, सुखा कर तौलना चाहिये।

घनत्वमापक

(Hydiometer)

यह एक वेलनाकार मध्य भाग वाला यत्र होता है। मध्य भाग के ऊपर तथा नीचे देा पलड़े से लगे रहते हैं। ऊपर का भाग विम्बाकार, निचला स्तूपाकार रहता है। स्तूप में केाई भारी वस्तु इसलिए भर देते हैं कि यंत्र पानी में तैराने पर सीधा रहे। ऊपर के भाग की डंडी पर एक निशान लगा रहता है:—

प्रयोग नीचे की सारिगाी के अनुसार किया जाता है —

, यंत्र के। पानी मे निशान तक हुबोने के लिए जो बॉट ऊपर रखे जाते हैं = श्र, श्राम। श्रव जिस पदार्थ का घनत्व निकालना हो उसका एक छोटा सा दुकड़ा ऊपर के पलड़े में रखकर, जितने बॉट उसे फिर निशान तक पानी में डुबोने के लिए ऊपर रखे जायँ = ऋ ग्राम।



चित्र ११

∴ पदार्थ के टुकड़े का भार=श्र_१ — श्र_२ शाम ।

श्रव उस टुकड़े को नीचे के पलड़े में रख कर फिर ऊपर के पलड़े में बाट रखो कि यत्र डडी के ऊपर बने निशान तक डूब जावे। इन बाटों का वजन = श्र श्राम

- : पानी में इ्बने पर दुकड़े के भार की न्यूनता = अ_२ अ_२ ग्राम
- $\therefore \ \, \Im \circ \ \, \mathsf{e} \circ = \frac{ \, \Im_{\mathsf{q}} \, \Im_{\mathsf{q}} \, }{ \, \, \Im_{\mathsf{q}} \, \Im_{\mathsf{q}} \, }$


चौथा श्रध्याय

तैरते या उत्तराते पिग्ड

(Floating Bodies)

एक पीतल की इल्की सी कटोरी लो। उसे एक तुला से लटका कर तील लो। तदनन्तर एक वर्तन में पानी भर उसे इस प्रकार उठास्रो कि कटोरी पानी पर तैरने लगे। देखोगे कि वटखरों वाला पलड़ा एकदम नीचा हो जाता है स्त्रौर जब तक कुल वाट नही निकाल लोगे फिर डडी सीधी न होगी। इस तैरती स्त्रवस्था में कटोरी का भार कुछ नहीं स्त्रथवा सूर्त्य है।

उतराते हुए पिएड का भार शून्य होता है।



चित्र १२

त्रव एक चौडे मुँह का नपना घट लेकर उसमे कटोरी उतरा दो। देखोगे कि कटोरी का कुछ हिस्सा पानी के अन्दर है और कुछ बाहर। यदि कटोरी का भार १० ग्राम है तो नपने पर दृष्टि डालने से पता चलेगा कि कटोरी उतराने पर १० घ० घ० मी० पानी चढ़ जाता है। और उसके हटा लेने पर १० घन घ० मी० पानी उतर जाता है। अतएव उतराता हुआ पिएड अपने भार के समान भार वाले पानी कें। इटाता है।

मानलो कि एक लकड़ी का टुकड़ा १०० ग्राम का है। उसका श्रायतन १५० घन श० मी० है। जब वह पानी में छोड़ा जायगा तो १०० श० मी० पानी हटायेगा। ग्रार्थात् उसका १०० घ० श० मी० भाग पानी में डूबा रहेगा ग्रार ५० घ० श० मी० ऊपर रहेगा। यदि इस टुकड़े पर २५ ग्राम का बोक्त रख दिया जाय तो २५ घ० श० मी० ग्रार नीचे चला जायगा। यदि २५ ग्राम का ग्रीर कोई बोक्त उस पर लाद दिया जाय तो वह ठीक सतह के पास या नीचे तैरेगा। वस्तुतः यदि दोनो पिग्रड उससे बाँध दिये जाय तो पानी में किसी भी गहराई पर वह तैराया जा सकता है।

बरफ का घनत्व

(Density of ice)

एक बीकर में कुछ स्पिरिट लो। उसका घनत्व निकाल लो। तदनन्तर उसमें एक बरफ का टुकड़ा छोड़ दो। श्रीर हिलाते जाश्रो। बरफ बीकर के पेदे पर जा टिकेगी। जैसे जेसे बरफ गल कर पानी बनेगा श्रीर स्पिरिट में मिलेगा उसका घनत्व बढ़ने लगेगा। जब उसका घनत्व बरफ के बराबर हो जायगा तो बरफ उसमें या तो ठीक तल के नीचे या कही भी किसी गहराई पर भी तैरने लगेगी। जब यह दशा श्रा जाय तो बरफ निकाल कर फेक दो श्रीर मिश्रण का घनत्व निकाल लो। यही घनत्व बरफ का भी होगा।

बरफ़ के वहते पहाड़

(Iceberg)

श्रुव प्रदेश के पास बरफ के बड़े बड़े पर्वताकार पिएड बहते हुए समुद्र में इधर उधर फिरते हैं। वरफ का घनत्व ६१७ ग्राम प्रति घ० श० मी० होता है। समुद्र के जल का घनत्व १०२७ के लगभग होता है। अतएव स्पष्ट है कि उसका प्रायः ६/१० भाग पानी के नीचे रहेगा ग्रौर

१/१० भाग ऊपर। श्रतएव दूर से जो पिएड छोटा प्रतीत होगा वह इतना वड़ा हो सकता है कि जहाज से टकरा कर उसे तोड़ दे।


जब तुम त्रिवेणी स्नान करने जाश्र तो स्वय किनारे पर खड़े होकर नाव पर रगीन खड़िया से कई निशान लगा दो। पहिला निशान पानी के तल पर हो श्रौर वरावर दूरो पर ऊपर की श्रोर निशान लगाते जाश्रो। श्रव श्रपने साथियों को एक एक करके नाव पर धीरे से चढने को कहो। देखोगे कि क्रमश नाव पानी में इवने लगेगी। जब नाव श्रौर उसमें रखे हुए सामान श्रौर वैठी हुई सवारियों का बोक्त नाव के वरावर श्रायतन वाले पानी के भार के बरावर होगा तब वह डूवने वाली होगी।

जहाज पर भी ऐसी लकीरे बना दी जाती हैं। सागरों के पानी के घनत्व तथा तापकम पर विचार करके यह वतलाया जाता है कि ऐसे तापकम पर ऐसे पानी में इस रेखा तक या उसके नीचे पानी रहना चाहिये। यही उसमें लादे जाने बोफ की सीमा है। '

पनडुच्बी नाव

(Submarines)

 ${f A}$ तथा ' ${f A}'$ वैलेस्ट टेक है। इनमे जब चाहें पानी भर सकते हैं। इन कुएडों का श्राकार ऐसा होता है कि जब इनमे पानी भर दिया जाता है



चित्र १३

तो पनडुव्वी नाव का घनत्व पानी से थोडा सा श्रधिक हो जाता है। श्रतएव जब पनडुव्वी को डुवोना होता है वेल्व खोल कर कुएडों में पानी भर जाने देते हैं। नाव एक दो मिनट में ही डूबने लगती है। B, B, धरातल के समानान्तर पतवार लगी रहती हैं जिनसे ड्रवने की गति का निरोध किया जाता है। श्रीर जिस गहराई पर चाहे टहर सकते हैं। जब नाव के। ऊपर श्राना होता है तो पानी पम्पों द्वारा निकाल दिया जाता है।

वैलून (Balloon)

वैलून में उसकी वैठक थैले ब्रादि का भार तो व, उसे नीचे की तरफ खींचता है, इसी प्रकार जो उसके थैले में भरी हुई गैस है उसका वजन व, भी उसे नीचे की ब्रोर खींचता है। परन्तु जितनी वायु को वह हटाता है, उस वायु के भार व, के समान शक्ति उसे उछालती है, ब्रातएव स्थिरता के लिए—

$a_q + a_z = a_q$

जब बैलून की उटाना श्रभीष्ट होता है तो बेलेस्ट (रेत) की कमशः निकाल कर फेकते हैं। इस प्रकार च कम हो जाता है श्रौर बैलून उटने लगता है, यहाँ तक कि वायु मएडल के उस भाग में पहुँच जाता है जहाँ पनत्व कम होने से व कम होकर फिर से व में व के वरावर हो जाता है। जब उसको उतारना होता है तो गैस की निकाल देते हैं. जिससे श्रायतन, श्रतएव हटाई हुई वायु का श्रायतन भी, कम हो जाता है श्रौर उछाल घट जाती है। इसीलिए बैलून पृथ्वी की श्रोर श्रम्भर होता है। मानलो एक बैलून है जिसमें १६००० घनफीट कोल गैम भरी हुई है। इस गैस का भार = १६००० × ०३५ = ५६० पीड हुशा। यदि उसके थेले श्रौर बेठक का भार २५० पीड हो तो उसे नीचे की श्रोर व्यंचने पाली शक्ति होगी ८१० पीएड। १६००० घनफुट हवा का भार = ०००० × १६००० = १२६१ पीएड। श्रतएव एस बैलून एर १२६१ — ६१० पथवा ४६१ पीएड का भार लाटा जा सकता है। यदि मोल गैन के रामन पर हीलियम गैस भरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रैस भरने ने त्यान पर हीलियम गैस भरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रीस भरने ने त्यान पर हीलियम गैस भरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रीस भरने ने त्यान पर हीलियम गिस भरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रीस भरने ने त्यान पर हीलियम गिस भरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रीस भरने ने त्यान पर हीलियम गिस मरे तो छोर श्राधक छोर उड़न ग्रीस भरने ने त्यान पर हीलियम ग्रीस पर तो होगी।

पाँचवाँ श्रध्याय

वायु का द्बाव

(Atmospheric Pressure)


एक कॉच की नली लो। उसका एक सिरा पानी में डुबो दो। दूसरा सिरे पर मुँह लगा कर ऊपर केा हवा खीचो, पानी नली में चढेगा। प्राचीन काल में इसकी व्याख्या यह कह कर की जाती थी कि प्रकृति शून्य से घृणा करती है, अतएव जब हवा खींच ली जाती है, तो पानी उसके स्थान पर चढ जाता है।



चित्र १४

गैलिलियो ने पम्प लगा कर इस विधि से पानी चढाने का प्रयत्न किया, परन्तु पानी ३२ फीट से अधिक न चढ़ा। कई बार उसने पम्प की मरम्मत कराई परन्तु ३२ फीट से अधिक पानी न चढा।

इधर गैलिलियों के एक शिष्य ने एक गज भर की नली ली, जिसका एक सिरा गरम करके वन्द कर दिया था। उसमें पारा भर कर उसका मुँह पारे भरे प्याले में डुबो कर उसको सीधा खड़ा कर दिया। पारा उतर कर ३० इच पर ठहर गया। स्पष्ट है कि पारे के ऊपर शून्य स्थान है। अतएव पारा केवल ३० इच तक श्रौर पानी ३२ फुट तक चढ सकता है। इसके बाद शून्य में आकर्षण शक्ति नहीं रहती। शून्य के प्रति प्रकृति की घृणा एक हद तक काम करती है, वह भी भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न परिमाण में!



टौरिसेली ने यह तर्क किया कि पारे का चित्र १५ स्तम्भ उस दबाव के कारण ठहरा रहता है जो प्याले के पारे के ऊपर पड़ता है। यदि उसका यह मत ठीक था तो पानी से भर कर उपर्युक्त प्रयोग किया जाय तो पानी की ऊँचाई पारे से १३६ गुनी ऋधिक होनी चाहिये। प्रयोग करके देखा गया तो ऐसा ही पाया गया। इस प्रयोग से गैलिलियो के पम्प का रहस्य भी खुल गया। पम्प केवल हवा को खीच कर बाहर कर देता था, ऋतएव वायु के दबाव से पानी ऊपर चढ़ जाता था।

क्या वायु पदार्थ का रूपान्तर है ?

(Is air a form of matter?)

पदार्थ या द्रव्य क्या है ? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना तो कठिन है, परन्तु साधारणतः यह कह सकते हैं कि जो जगह घेरता हो, जिसमें भार हो और जो शक्ति का वाहन कर सकता हो वह पदार्थ है।

क्या वायु जगह घेरती है?

प्रयोग—एक कॉच का गिलास लेकर उसे श्रीधा कर दीजिये श्रीर इसी तरह उसे किसी पानी भरे वर्तन में डुवोइये। देखियेगा कि गिलास मे पानी नही जाता। क्यों १ ग्राब जरा उसको टेढा कीजिये। कुछ हवा उसमें से निकल जायगी श्रीर पानी क्रमशः भरता जायगा। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि हवा के रहने के लिए स्थान चाहिये।


गिलास को पानी में डुवो कर पानी भर लीजिये ख्रौर उसको किसी वर्तन मे श्रौधा खडा कर दीजिये। श्रव एक काँच की लम्बी नली लेकर उसका एक सिरा गिलास के नीचे रिलये और दूसरे सिरे से हवा फूँकिये। जैसे जैसे हवा गिलास मे भरेगी, पानी निकलता जायगा।

क्या हवा में वजन होता है ?

(Does air possess weight?)

प्रयोग - एक कुप्पी लेकर उसका मह काग से बन्द कर दो। इस काग के बीचो बीच छेद करके उसमे एक बित्ते भर की कॉच की नली लगा दो।

कुप्पी मे लगभग है पानी भर दे। काग से उसका मुँह बन्द कर तिपाई पर जाली लगा कर उस पर रखो और गरम करो। साथ ही एक रवड ट्यूब का टुकड़ा कॉच की ट्यूब के ऊपर के सिरे पर लगा दे।। जब पानी खौलने लगे, बरनर के। हटाकर, रवड़ ट्यूव को क्लिप से कस दा। जब फ्लास्क ठडी हो जाय उसका ताल लो। तदनन्तर क्लिप ढीला करो। देखागे कि वायु शब्द करती हुई फ्लास्क मे प्रवेश करती है। वात यह है कि जब पानी खौल रहा था ते। जल वाप ने सव वायु निकाल



चित्र १६

दी थी। ठडा हाने पर जल वाप्प भी जम गई ख्रौर कुप्पी मे खाली जगह रह गई, उसी श्र्न्य स्थान का भरने के लिए हवा प्रवेश करती है। अब का भार है जो कुपी में भर गई। अब उस कुपी में नपने से पानी भर कर जान लों कि कितनी हवा उसमें है। हवा का आयतन और भार दोनों मालूम हुए। इसलिए घनत्व भी जात होगा। परीक्षा से मालूम हुआ है कि १ घन श० मी० वायु का भार ००१२६३ आम होता है।

यदि हवा मे भार होता है तो उसका दवाव भी पड़ना चाहिये। वस्तुतः हमके हवा चारो श्रोर से दबा रही है। चाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी, इसीलिए हमके कुछ पता नहीं चलता। यदि कहीं किसी शरीर के भाग से वायु का दबाव कम कर दिया जाय तो श्रानेक उपद्रव खड़े हो सकते है।

सिंगीवाले सीघ के चौड़े भाग के। किसी ग्रग पर रख कर उसके ऊपर के छेद से वायु के। खीच लेते हैं, तो त्वक् रधों मे से रुधिर निकलने लगता है। इसी प्रकार यदि केाई मनुष्य वैलून ग्रादि में उड़ कर बहुत ऊँचाई पर चला जाय तो पहले बेचैनी मालूम होगी, फिर फेफड़ों में फटन सी मालूम होगो ग्रीर ग्रन्त में शरीर की शिराएँ ग्रीर धमनियाँ फट जायंगी ग्रीर खून शरीर से बहने लगेगा। समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियाँ भी जब ऊपर के भाग में ग्रा जाती हैं तो उनके शरीर भी फट जाते हैं। पहाड़ों पर चढने वाले जब बहुत ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं तो उनकी भी बड़ी दुर्दशा हो जाती है।

वायु का द्बाव

(Atmospheric Pressure)

टौरिसेली ने यह भी तर्क़ किया कि यदि भारमापक मे पारद स्तम्भ की ऊँचाई वायु के दबाव पर निर्भर है तो पहाड़ों पर चढ़ने पर उसकी ऊँचाई कम हे। जानी चाहिये और गहरी खदानों मे पहुँचने पर वढ़ जानी चाहिये। पैरिस के पास ही उन्होंने यह दोनों वाते प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाई।

वायु का दवाव == पारद के ७६ श० मी० स्तम्म के दवाव के। = ७६ × १ × १३६ × ९७६ = १०११ - ६४ ४ डैन प्रति वर्ग श० मी०

इसका यो अन्दाज लग सकता है कि प्रत्येक वर्ग इच पर लगभग ७ सेर का दवाव पड़ता है। अनुमान कीजिये कि आपके शरीर पर कितना दबाव पड रहा है !

वायु-भारमापक

(Barometer)

एक साधारण भारमापक ३६ इन्च लम्बी नली में पारा भर कर, उसका मुँह अँगूठे से बन्द कर और पारे में डुबो कर अँगूठा हटा लेने से और नली कें। सीधा खड़ा कर देने से बन जाता है। परन्तु वायु का दबाव निरन्तर एक सा नहीं रहता। अतएव पारद का स्तम्म भी ऊँचा नीचा होता रहता है। जब दबाव बढता है, स्तम्म अधिक ऊँचा हो जाता है और प्याले में से कुछ पारा नली में धुस कर प्याले में पारद तल कें। नीचा कर देता है। नली में पारद तल ऊँचा हुआ और प्याले में नीचा अतएव उसकी ऊँचाई नापने के लिए माप-दग्ड (स्केल) पर दो जगह अक पढने पढ़ेगे। यदि एक ही जगह अक पढना पड़े तो अधिक सुभीता होगा। दूसरे प्याले में पारा हवा में खुला रहने से खराब हो जाता है। तीसरे ऊँचाई भी बहुत बारीकी से नहीं नापी जा सकती। इन सब बुटियों कें। पूरा करने के लिए भारमापक ऐसा बनाते हैं जैसा चित्र में दिखाया है।

निचला भाग लोहे का बना होता है, जिसमे एक चमड़े का थैला लगा रहता है। पारा इसी थैले मे रहता है। थैले केा उठाने या नीचा करने केा एक पेच लगा रहता है। पारे के ऊपर हाथी दाँत का एक सूचक लगा रहता है। जब कभी हम पारद स्तम्भ की ऊँचाई नापना चाहते हैं पहले पेच केा बुमा कर पारे को सूचक के सिरे तक चढा देते हैं।

इस सिरे को • मान कर लम्बाई नापने के लिए श्रक बाहरी लोहे के खोल पर बना दिये जाते हैं। भार मापक की नली इस खोल के भीतर सुरचित रहती है। पारा देखने के लिए ७० सेटीमीटर की ऊँचाई पर खोल में खिड़की बना कर कॉच से ढक देते हैं। निचले लोहे के भाग मे भी इसी प्रकार की खिड़की बनी रहती है। इन खिड़कियों के पीछे लकड़ी के तख़ते पर चीनी की टैल लगा देते हैं, जिसमें श्वेत पटल पर काला पारद साफ़ दिखाई पड़े। ऊपर की खिड़की पर एक वर्नियर भी एक पेच की सहायत से स्केल पर चढाता उतरता है। इस वरनियर की सहायता से पारद Cistein of Fortm's की ऊँचाई १० स० मी० तक ठीक ठीक नापी चित्र १७

जा सकती है। तापक्रम पढ़ने के लिए भी एक तापमापक भी बाहरी खोल पर जड़ा रहता है।

वैरोमीटर की गति श्रौर मौसम

(Barometer movements and weather)

मौसम कैसा रहेगा, इस सम्बन्ध की भविष्य-वाणी वायु के दबाव, तापक्रम, वायु की दिशा ऋादि के। देख कर प्रायः की जाती है। जब वायु-मगड़ल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु हलकी हो जाती है। छत्रतएव वायु का दबाव भी घट जाता है। इसी कारण वैरोमीटर की ऊँचाई कम हो जाती है। स्पष्ट है कि जब वैरोमीटर का पारद स्तम्भ नीचा होगा, तो वह वायु में जल वाष्प का ऋाधिक्य बतलावेगी, जिसके कारण वर्षा होना सम्भव हो जाता है।

इसी प्रकार जब किसी भू भाग की वायु गरमी ऋधिक होने के कारण उत्तस हो जाती है, तो हलकी होकर ऊपर केा चढ़ने लगती है ऋौर ऋास-पास के भू भागों की ठएडी हवा उसका स्थान लेने को वेग से ऋाती है। उस भू-भाग की हवा हल्की हो जाने से वायु का दवाव कम ऋौर पारद स्तम्भ नीचा है। जाता है।

श्रतएव (१) जब पारद स्तम्भ नीचे गिरने लगता है ना श्राँधी श्रथवा वर्षा के श्राने की सूचना मिलती है।


- (२) जन पारद स्तम्भ ऊँचा चढता है तो श्रच्छा मौसम होने वाला होता है।
- (३) जन पारद स्तम्भ स्थिर रहता है तो मौसम मे कोई श्रन्तर की संभावना नहीं होती।


वायु-मराडल की जो उथल-पुथल बहुत ऊँचाई पर प्रारम्भ होती है उसकी भी स्चना हमें इस यत्र से सहज ही मिल जाती है। वैरोमीटर (वायुभारमापक) से किसी स्थान की ऊँचाई का श्रमुमान । यदि वायुयान मे वैरोमीटर लेकर उड़ा जाय या पहाड़ पर चढ़ा जाय तो प्रत्येक ६०० फुट की ॲचाई पर पारद स्तम्भ १ इंच नीचा उतर जायगा। श्रतएव साधारणतया किसी स्थान की समुद्र तल से ॲचाई सहज ही जात हो सकती है।

साधारमा (पनकारी (Syringe)

पिचकारी का निचला भाग पानी में डुबोकर डाट कें। ऊपर खींचते हैं, जिस कारण डाट के नीचे ग्रंशतः शून्य स्थान पैदा हो जाता है। इसी शून्य में हवा के बाहरी दबाव से पानी पिचकारी में चढ जाता है। डाट के नीचे सरकाने पर पानी छिद्र द्वारा निकल जाता है। डाट चाहे स्त की हो चाहे चमड़े के उलटे प्याले के रूप की—वह होनी ऐसी चाहिये कि पिचकारी की दीवारों से सटी हुई इधर उधर गति करे।

साधारण पम्प (Lift pump)
A B एक नली है जिसमे एक पिस्टन
(डट्टा) चलती है। A B के निचले
भाग मे एक छोटी पैप लगी है जिसका
निचला भाग उस पानी के कुन्ड
श्रादि मे डूबा रहता है जिसमे से
पानी चढ़ाना होता है। पम्प मे दे।
डिवरी लगी रहती हैं एक B नली
के मुँह पर, दूसरी पिस्टन के बीच के
भौ० शा०—३






छिद्र के ऊपर। दोनों ढिवरियाँ ऊपर के। खुलती है। मानलो कि पिस्टन या डाट विलकुल नीचे के स्थान पर है। डाट का श्चव उठाया जाय तो डाट के नीवे शून्य स्थान होगा, श्रतएव हवा के दबाव के कारण (जो कुएड के तल पर पड़ रहा है) पानी B की दिवरी के। उठा कर ऊपर उठने लगेगा। जब डाट के। दुबारा नीचे उतारेंगे तेा डाट

के दवाव से पानी नीचे की ढिवरी की वन्द कर देगा। परन्तु वहीं दवाव पानी के द्वारा ऊपर की ढिवरी खुलवा देगा। अतएव पानी डाट के ऊपर चला जायगा। जब दूसरी बार डाट ऊपर की उठाई जायगी तो ऊपर की ढिवरी वन्द हो कर पानी की उठा कर पनाले तक पहुँचा देगी और नया पानी डाट के नीचे भर आयगा। इस प्रकार पानी कुएड मे से ऊपर चढ जायगा। स्पष्ट है कि पानी इस प्रकार ३२ फुट से अधिक न जा सकेगा। अतएव ऐसा पम्प पानी से ३२ फुट से अधिक ऊँचाई पर नहीं रखा जाता।

फुरवाल पम्प (Football pump) इसकी दोनों ठिवरियाँ नीचे की खुलती हैं। जब पिस्टन की ऊपर की उठाते हैं निचली ढिवरी बन्द रहती है श्रीर ऊपर की ढिवरी खुल जाती है श्रीर उसमें से हवा पम्प में भर जाती है। जब पिस्टन की नीचे की तरफ चलाते है, श्रन्दर की हवा के दबाव से ऊपरी ढिवरी बन्द हो जाती हैं श्रीर निचली खुल जाती है। इस प्रकार हवा फुटबाल में भरी जा सकती है।



चित्र २२

चित्र २३


अपर की ढिबरी के स्थान पर चमड़े की उल्टे प्याले के शकल की डाट भी काम मे ला सकते हैं। जब यह डाट अपर का जाती है तो हवा अगल बगल से अन्दर चली जाती है। जब डाट नीचे की तरफ जाती है तो अन्दर के वायु के दबाव से वह दीवारों से सट जाती है

मानों ढिबरी बन्द हो गई। सैकिल पम्प मे नीचे की ढिबरी नहीं रहती। वह सैकिल की ट्यूब में लगी रहती है। ट्यूब में हवा एक पतली धातु की नली में से जाती है जिसका परला सिरा बन्द रहता है परन्तु जिसके पार्श्व में एक छिद्र वायु निकलने के लिए लगा रहता है। इस नली पर एक रबड़ ट्यूब चढ़ी रहती है। वायु बाहर से जब छिद्र में होकर ख्राती है ते। ट्यूब के। उठा कर निकल जाती है, परन्तु अन्दर की वायु के दबाव के कारण वह छिद्र पर सट कर बैठ जाती है।

छुठवाँ श्रध्याय

शक्तियों का यागकन

दो श्रौर दो चार होते हैं। परन्तु दो ग्राम भार श्रौर दो ग्राम भार की शक्तिया का याग फल सदा ४ ग्राम भार नहीं होता। यदि शक्तियाँ एक ही रेखा में काम ऋरती हैं श्रौर एक ही दिशा में तो उनका यागफल




चित्र २४

४ ग्राम भार होगा। यदि उनकी दिशाएँ विपरीत होंगी तो उनका यागफल शून्य होगा। इसलिये शक्तिया का यागफल ग्रागे दिये नियम से निकालते हैं। प्रत्येक शक्ति मे तीन बाते पाई जाती हैं—


- (१) वह किसी विशेष विन्दु (स्थान) पर लगी होती है।
- (२) उसका निश्चित मान होता है।
- (३) उसकी दिशा निश्चित होती है।

यह तीनों बाते सरल रेखा में भी पाई जाती हैं। ऋतएव किसी भी शिक के। हम पूर्णतया एक रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं।

यदि किसी विन्दु पर काम करने वाली दो शक्तियों के दो सरल रेखा श्रों से मान तथा दिशा में प्रकट करें और उन दो रेखा श्रों से एक समानान्तर चतुर्भुज बना लें तो इस चतुर्भुज का जो कर्ण कि उक्त विन्दु से खींचा जा सकता है, वह दिशा और मान में उक्त शक्तियों का सम्मिलित प्रभाव अथवा ये। परल बतलायेगा। (देखों चित्र २७)




चित्र २५—पतग (Kite) चित्र २६—Triangle of Forces यह समानान्तर चतुर्भुज का नियम न्यापक रूप से उन सब माने। के जोडने में काम त्राता है जिनमें दिशा भी होतों है जैसे, वेग ब्रौर गत्यन्तर।



चित्र २७—क पर दो शक्तियाँ कख ऋौर कग लगी हैं इनका योगफल कघ के समान शक्ति होगी (Parallellogram of Forces) यदि तीन शक्तियाँ एक विन्दु पर लगी हों ऋौर उनमे से दो का

सम्मिलित प्रभाव तीसरी शक्ति के बराबर, पर विपरीत दिशा में हो तो तीनों शक्तियाँ में साम्य होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि तीसरी शक्ति कर्ण के बराबर पर उल्टी दिशा में होगी। अतएव तीनों शक्तियाँ एक त्रिभुज की भुजों से चक्रीय कम से प्रदर्शित की जा सकती हैं। (देखों चित्र २६)



चित्र २८

प्तंग (Kite) में भी तीन शक्तियाँ काम करती हैं। एक शक्ति वायु का दबाव या दबाव का वह अश है जो पतग के लम्ब रूप काम करता है। दूसरी शक्ति उसका भार है जो ठीक लम्बत: नीचे की अरोर काम करता है, तीसरी शक्ति रस्सी का तनाव है। (देखो चित्र २५)

इन तीन शिक्तियों का साम्य होगा तो पतङ्ग स्थिर रहेगी। यदि वायु का दबाव ऋधिक होगा तो पतग ऊपर की ऋोर चढेगी। यदि यह दबाव कम हो जायगा तो पतङ्ग नीचे की ऋोर गिरेगी।

पतंग उड़ाना जब ब्रारम्भ करते हें तो या तो दौड़ कर पतग में हवा भर कर हवा का दबाव उस पर बढ़ा देते हैं या पतग किसी से छुड़वा कर, खींच कर उमकी देकर, दबाव बढ़ाते हैं। एक बार बढ़ जाने पर तो वह अपर उस मण्डल मे पहुँच जाती है जहाँ सदैव हवा थाड़ी बहुत चलती ही रहती है।

वायुयान—मे भी ३ शक्तियाँ काम करती हैं। OA मुख्य पद्ध ($Main\ wing$) पर वायु का दबाव है, OB यान का भार है ऋौर

O C प्रपेलक (Propeller) का धक्का है। साधारणतः इन तीनों शिक्तियों में साम्य रहता है। यह भी चकीय क्रम से शिक्ति त्रिमुज (Triangle of forces) के तीन मुजो से प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु दबाव के केन्द्र का स्थान वायुयान की गित पर निर्भर रहता है। श्रतएव यदि दबाव श्रीर भार एक स्थान पर न पड़े तो यान सीधा खड़ा होकर गिरने लगेगा। इस घटना के रोकने के लिए पुच्छ तल (Tail plane) D E का उपयोग होता है, जिस पर वायु का दबाव O A' दिशा मे पड़ता है श्रीर पद्म का मुकाव नियत स्थान पर रखता है। जब O A का ऊर्ध्व उपादान O B के बराबर होगा, वायुयान उठना श्रारम्भ कर देगा।


सातवाँ श्रध्याय

भाप का द्वाच तथा शक्ति

रसोई में किसी दिन जाकर यह देखा जा सकता है कि जिन वर्तनों में दाल

चावल या भाजी वन रही है, उनके ढक्कन भाप की शक्ति से स्थिर नहीं रहते। बराबर नीचे ऊचे गित करते रहते हैं। एक घन श॰ मी॰ जल जब भाप में परिशात हो जाता है तो उसका आयतन लगभग १७०० श० मी॰ हो जाता है। आयतन बढ़ने पर वह अधिक स्थान घरने का प्रयत्न करने लगती है. क्योंकि पतीली के भीतर सीमित स्थान रहता है अतएव भाप ढक्कन पर दबाव डालकर उसे तिनक सा उढाकर वाहर निकल जाती है।


प्रयोग—एक फ्लास्क मे लगभग श्राधा पानी भरकर उसका मुँह काग से वन्द कर दो; पर काग हलके से लगाना चाहिये, कसकर नही। श्रव यदि पानी गरम किया जाय तो भाप की शक्ति से काग फ्लास्क



चित्र २९

के मुँह में से निकल कर दूर जा गिरेगा। यदि काग कसकर लगा दिया जाय तो फ्लास्क के फट जाने का डर रहता है।

कभी कभी बड़े बैलट (Boilers) भी स्टीम (भाप) के दबाव के अत्यधिक बढ जाने से फट जाने हैं, इसलिए उनमे " रक्षक ढिवरी " (Safety valve) लगे रहते हैं, जो दबाव के निश्चित परिमाण से बढ जाने पर टूट कर भाप के निकल जाने का नया मार्ग बना देते हैं ऋौर इस प्रकार दबाव घट जाता है।




चित्र ३०

रेल के इजिन भी वाष्प वल से चलते हैं। यहाँ एक इजिन का चित्र दिया जाता है।


इस चित्र को व्यान से देखकर-कोयले भोंकने का द्वार भट्टी की स्थिति, हवा जाने का मार्ग, पानी के गरम करने की विधि, भाप जाने की नली त्रौर वेलनाकार, वाष्प का कार्य त्रेत्र—इन चीजों का स्थान समक्त लीजिये।

सिलिन्डर के अन्दर पहुँचने के वाष्प की दो मार्ग मिलते हैं, जिनमें " पिस्टन " (Piston) की गति के कारण केवल एक प्रवेश करने और दूसरा निकलने के काम त्राता है। यदि एक




चित्र ३१

बार वाष्प बाई स्रोर से प्रवेश करके पिस्टन को दाहिनी स्रोर को ढकेलती




है तो पिस्टन के पीछे की वाष्प दूसरे मार्ग से बाहर निकलने वाले छिद्र O तक पहुँचती है। परन्तु जब पिस्टन सिलिन्डर के दाहिने छोर तक पहुँचती



चित्र ३३

है तो नायाँ मार्ग बन्द होकर () से सम्बद्ध हो जाता है श्रौर वाष्प दाहिनी श्रोर से श्राकर पिस्टन को वाई तरफ धक्का देती है। इस प्रकार पिस्टन दाएँ वाएँ घ्रमती रहती है। यदि एक नली श्रॅंगेजी श्रक्र J के श्राकार की ली जाय श्रीर उसमें पारद छोड़ दिया जाय तो पारे का तल दोनों भुजों में बराबर मिलेगा।



चित्र ३४

यदि छोटे भुज पर किसी प्रकार दवाव वढा दिया जाय, जैसा कि उसको किसी खौलते पानी वाली फ्लास्क से सम्बद्ध करने से होगा तो पारा उस भुज मे दवाव के कारण उतर जायगा श्रीर दूसरे भुज मे चढ जायगा। दोनों भुजों के पारद तलका श्रन्तर देखकर दोनों श्रोर के दवावों का श्रन्तर ज्ञात हो सकता है।

चित्र ३४ मे इस नली का एक बम्बे से सम्बन्ध दिखाया है। चित्र ३३ यह बतलाया गया है कि A मे भरे गैस का दबाव कैसे नापा जाता है। इस यत्र के। (Manomet 1) दबाव मापक कहते हैं।

श्राठवाँ अध्याय

ताप उसकी उत्पत्ति तथा पदार्थी पर प्रभाव

गरमी श्रौर सरदी—इन दो बातों से मनुष्य मात्र परिचित हैं। गरमी के श्रभाव के। ही सरदी कहते हैं श्रथवा यो कहिये कि सरदी भगाने के। गरमी की तलाश होती है।

गरमी कहां से प्राप्त होतो है (Sources of Heat)?

- (१) सूर्य—रात मे सरदी से कष्ट उठाने के पीछे सूर्योदय कैसा प्रिय लगता है। गरमी के मौसम में दो पहर के समय कितनी तपन होती है। यह बातें सिद्ध करती हैं कि सूर्य ताप प्रदान करता है।
- (२) चूल्हों मे लकड़ी ब्रादि जला कर हम खाना बनाते हैं श्रौर श्रंगीिठयों में कीयला जला कर श्रनेक काम करते हैं जैसे खाना बनाना, सरदी
 में तापना श्रादि । श्रतएव पदार्थों को जला कर हम गरमी पैदा कर लेते
 हैं। परन्तु सूर्य भगवान की कृपा के बिना बनस्पति का पनपना श्रसम्भव
 हैं। वनस्पति के बिना लकड़ी, कोयला श्रादि का मिलना सम्भव नहीं।
 पत्थर का कोयला भी प्राचीन काल के गहन बनों के भूगर्भ में दब जाने से
 श्रनन्त काल में बन पाया है। श्रतएव सूर्य का ही ताप काले जवाहिरात के
 रूप में प्रकृति ने हमे प्रदान किया है जो श्रपने गोरे भाई बंधु (हीरों) से
 श्रिषक उपयोगी श्रौर दरिद्र नारायण का सेवक है। लकड़ी का जलना एक
 रासायनिक किया है। श्रतएव हम कह सकते हैं कि रासायनिक कियाश्रों
 से हमे ताप प्राप्त होता है। कलई की पानी में बुक्ताने पर या गाढ़े गंधक
 के श्रम्ल की पानी में डालने पर बहुत ताप उत्पन्न होता है।
 - (३) जब सरदी लगती है तो हाथ मल कर गरम कर लिये जाते हैं। जहाँ कही रगड़ होती है गरमी पैदा हा जाती है। इसीलिए गाड़ियों के पहिये

स्त्रीघे जाते हैं, रेलगाडियों के पहियों में तेल दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ कही गित स्त्रविरुद्ध होती है तहाँ गरमी पैदा होती है। विद्युत् घारा भी जब पतले तारों में से बहती है उसके मार्ग में बाधा उपस्थित होती है, तो गरमी पैदा हो जाती है (जैसे विद्युत् वाहक तारों में स्रथवा बिजली के बल्वों में)। इन सब बातों का समावेश एक वाक्य में होता है—जहाँ कहीं काम होता है स्त्रर्थात् केई शक्ति काम करती है, गरमी पैदा होती है।

गरमी से काम लिया जा सकता है जैसे इजन आदि में और काम करने मे रगड़ से (विरोध से) गरमी पैदा होती है।

प्राचीन काल में यजों में श्रिश उत्पादन के लिए श्रर्णी काम श्राती थीं। लकड़ी के एक चौकोर दुकड़े में स्च्याकार छेद करके उसमें एक तदाकार लकड़ी का दुकड़ा वेग से घुमाया जाता था। इस मन्थन से श्रिश पैदा होती थी। यूनानी पुराणों में इसी की कथा प्रमीथियस के पाताल लोक से श्रिश लाने के बहाने बतलाई गई है।

गर्मी--भौतिक, तथा रासायनिक साधनों से उत्पन्न की जा सकती है।

गर्भी का पदार्थी पर प्रभाव

(१) चूल्हे पर पतीली में पानी रखा जाता है। क्रमशः वह कुनकुना, गरम श्रीर श्रिधिक गरम होता है, श्रन्त में खौलने लगता है। यदि पतीली में बरफ भरकर रखी जाय तो पहले पानी में बदल जायगी तदनन्तर पानी क्रमशः ठएडा, कम ठएडा, साधारण, कुनकुना, गरम, श्रिधक गरम होगा श्रीर श्रन्त में खौलने लगेगा श्रीर भाप बन कर कुछ देर में पतीली खाली छोड़ जायगा (सम्भव है कि कुछ थोड़ी सी तलछ्ट रह जाय)।

यहाँ चूल्हे से जो गरमी निरन्तर आ रही थी उसने ठोस (बरफ) केा द्रव (पानी) मे परिएत कर दिया और अन्त मे द्रव केा गैस (वाष्प) में बदल दिया। अतएव अधिक गरम वस्तु से गरमी, ठएडी (या कम गरम) वस्तु मे प्रवेश करती है। ठएडी वस्तु कमशः अधिकाधिक गरम होती चली जाती है अर्थात् उसका ताप मान या तापक्रम बढ़ता चला जाता है। यदि

गरमी निरन्तर दी जाय तो क्रमशः श्रवस्था का परिवर्तन भी हे। जाता है। श्रतएव गरमी के प्रभाव से किसी वस्तु का (१) तापक्रम बढ़ जाता है। श्रीर (२) उसकी श्रवस्था का परिवर्तन हो सकता है।


ताएक्रम

जब देा वस्तु या पदार्थ सलझ हों ख्रौर एक वस्तु से गरमी दूसरे में प्रवेश करें तो हम कहते हैं कि पहली वस्तु का तापक्रम ऊँचा ख्रौर दूसरी का नीचा है। गरमी सदा ऊँचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ख्रोर जाती है। ख्रतएव तापक्रम किसी वस्तु की वह दशा है जिस पर उसमें से गरमी का निकल कर दूसरे में जाना या दूसरे से गरमी का उसमें ख्राना निर्भर है। वस्तुतः तापक्रम गरम होने का एक मान है जो किसी निर्धारत पैमाने के ख्रनुसार नापा जा सकता है।

नवाँ अध्याय

ठोसो पर गरमी का प्रभाव

जब इक्के के पिहिये पर हाल चढाना होता है तो उसे कपडों की आँच मे खूब गरम करते हैं। जब वह सुर्ख हो जाती है तो पिहिये पर विठाकर पानी छिडक देते हैं। पानी डालने से वह सिकुड़ जाती है और पिहिये कें। कस कर बॉध देती है। गरमी के मौसिम मे प्राय: जब अधिक गरमी पड़ती है तो हाल फैलकर ढीली हे। जाती है और निकल तक जाती है। इसीलिए इक्के वाले हाल पर पानी छिड़कते रहते हैं।




प्रयोग—'टट' लकडी के दो हुकडों पर 'कख' छड़ रख दे। उसके एक सिरे पर एक भारी वस्तु रखो और दूसरे सिरे के नीचे एक पेसिल में लम्बी सुई लगा कर खड़ी कर दे। नीचे से छड़ का गरम करो छड़ ख की ओर फैलेगी, पेसिल लुढकैंगी और उसके साथ साथ सुई भी तिरछी हो जायगी।

इस प्रयोग से सिद्ध होगा कि छड़ की लम्बाई वढ रही है।

प्रयोग—साथ के चित्र में जो गेंद जजीर से लटक रही है वह छत्तें में से निकल सकती है। अब इस गेंद के। बरनर से गरम करो, तदनन्तर जजीर पकड़ कर गेंद के। उठाओं। वह छत्तें में से न निकल पायगी। उडा होने पर फिर सुगमता से छत्तें में से निकल सकेगी। यहाँ स्पष्ट है कि गरम करने से गेंद का आयतन (Volume) वढ़ जाता है।

रेल की पटरियाँ एक दूसरे से सटाकर नहीं जड़ी जातीं। एक तरफ़ उनके बढने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है।




चित्र ३६

कभी कभी मकानों की दोवारे कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। उनको सीधा करने के लिए छड़े लगा दी जाती हैं। उनको खूब गरम करके वाहर की श्रोर दिवरी कस दी जाती हैं। ठड़े होने पर छड़ सिकुड़ती हैं श्रोर दीवारों को सीधा कर देती हैं।


जिन घटों मे पेगडुलम रहता है, उनकी गित भी जाड़े श्रीर गरमी में बदलती रहती है क्योंकि दोलक के एक दोलन का समय उसकी लम्बाई पर श्रवलम्बित है। जाड़े में लम्बाई कम श्रीर गरमी में श्राधिक है। जाती है, इसलिए जो घडी जाड़े में ठीक समय बताती है वह गर्मी में

सुस्त (Slow) हा जाती है। इसलिए दोलक का डरड केवल एक छड़ का नहीं बनाया जाता।



जेव घड़ी का समय भी उसके (Balance wheel) वैलेस ह्वील के व्यास पर निर्भर रहता है। इसीलिए इस पिहये की पिरिधि के चार दुकड़े कर दिये जाते हैं, जो अलग अलग रहते हैं, जिनके सिरों पर छोटे छोटे भार आरूढ रहते हैं और जिनमें से प्रत्येक मे अधिक फैलने वाला तार वाहर की ओर और कम फैलने वाला भीतर की तरफ रहता है, इस प्रकार दे। धातुओं के तारों का जोड़कर बनाये जाते हैं तो पिरिधि के दुकड़े तापक्रम वढ़ने पर भीतर की तरफ मुड जाते हैं और भार-पिएडों को केन्द्र के पास पहुँचा देते हैं।

किसी पदार्थ की छड़ की लम्बाई की प्रत्येक श॰ मीटर में जो बृद्धि ? श॰ गरम करने से होती है उसका उस पदार्थ का लम्ब प्रसार गुणक (Coefficient of linear expansion) कहने हैं।



ऊपर बतला चुके हैं कि पेग्डुलम का डग्डा कई छड़ों से बनाते हैं, परन्तु त्राज कल एक ऐसा पदार्थ मालूम हे। चुका है जिसका ल॰ प्र॰ गुणक इतना कम है कि तापक्रम के साधारण परिवर्तन का उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता यह पदार्थ (Invar) इनवार है। यह इस्पात का एक विकार है जिसमें ३६% निकिल धातु रहती है।

जब कभी किसी तार के। काँच के बर्तन में लगाना होता है तो साटिनम का ही तार प्रयुक्त होता है, क्योंकि प्लाटिनम ग्रौर काँच का ला प्र गु॰ एक समान है। यदि ऐसा तार लिया जाय जिसका ला प्र गु॰ कम या ग्रिधक हे। तो काँच के तापक्रम घटने बढ़ने पर तार ग्रौर काँच के बीच में "साँस" पैदा हो जायगी। बिजली के बल्बों के निर्माण में भी साटिनम के तार काम में लाये जाते थे, परन्तु ग्राज कल एक धातु-मिश्रण (Alloy) का प्रयोग होता है जो इस्पात में ४५% निकिल धातु मिलाकर बनायी जाती है। इसको प्लाटिनैट (Platenite) कहते हैं।

कॉच ग्रौर क्वार्ट्ज

काँच की बनी चिमनी यदि गरम हो श्रीर उस पर पानी छिड़क दे तो वह चटख जाती है। क्योंकि पानी पड़ने से काँच ऊपर से उड़ा होकर सिकुड़ता है परन्तु भीतर का भाग फैला ही हुश्रा रहता है इस प्रकार काँच मे तनाव पैदा होकर काँच चटख जाता है। परन्तु यदि केाई चिमनी या परखनली क्वार्ट्ज़ की बनी हो तो उसका रक्ठ-उत्तत श्रवस्था में भी पानी मे निर्भय होकर डुवो सकते हैं। क्यों १ क्वार्ट्ज़ का ल० प्र० गु० इतना कम है कि उसमे नाममात्र का भी सिकुड़न नहीं होती।

सब से श्रधिक फैलने वाला ठांस पदार्थ

वरफ का ल० प्र० गुणक सब से अधिक है। बरफ का यह भौतिक गुण चट्टानों के छिन्न भिन्न करने श्रीर भूमि की उबरा शक्ति बढ़ाने मे वड़ा महत्व रखती है।

सब से कम फैलनेवाले ठोम पदार्थ

हम बतला चुके हैं कि इनवार बहुत कम फैलता है। क्वार्ट्ज़ इससे भी कम फैलता है।

समान फैलने वाले पटार्थ

काच, साटिनम श्रीर साटिनैट सब एक समान फैलते हैं।


कुत्र पटार्थी के लम्व प्रसार गुगाक

वरफ	,0000A\$	प्लाटिनम	०००,००८४
इनवार	000,000,50	काच	<u>۵</u> 00,0058
कार्ट ज़	७००,०००,५६	इस्पात	०००,०१०८
~		पोतल	०००,०१५

दसवाँ अध्याय

द्रवें का प्रसार और तापमापक

एक कुपी लेकर उसमे पानी भर दो श्रीर एक काग लगा दो जिसके बीचोबीच एक काँच की नली लगी हो। पानी कुछ नली में भी चढ़ जायगा। श्रव नली पर एक धागा बाँध दो जो पानी की ऊँचाई बतावे। कुप्पी के। किसी गरम पानी से भरे वर्तन में डुबो दो। देखोगे कि पहले पानी द्यूब में थोड़ा सा धागे के नीचे उतर श्राता है तदनन्तर धागे के बहुत श्रागे बढ़ जाता है। क्यों?



चित्र ४१

चित्र ४२


पहले कुपी का काँच गरम होकर फैलता है, इसलिये उसका आयतन वढ जाता है और पानी नीचे के। खिसक जाता है। तदनन्तर पानी में गरमी पहुँचती है और वह कुपी के काँच की अपेन्ना अधिक फैलता है

स्रौर नली में स्रग्रसर हो जाता है। स्पष्ट है कि ठोसों की स्रपेक्ता द्रव स्रिधिक बढते हैं।

जो यत्र हम उपर्युक्त प्रयोग मे काम मे लाये हैं वह एक प्रकार का ताप-द्योतक है। परन्तु द्रवों की वड़ी मात्रात्रों में ही डुवोया जा सकता है। इसके स्थान पर यदि एक काँच की नली के। गरम करके उसके एक सिरे पर बल्ब फ्लकर बना ले। ग्रीर बल्ब के। ग्रीर ट्यूब के कुछ ग्रश के। रगीन पानी से भर दें ते। यह यत्र ग्राधिक उपयोगी होगा।

ताप मापक

एक काँच की नली लो जिसकी दीवारें खूब मोटी हो परन्तु वीच का छेद वहत बारीक परन्तु आद्यो पान्त समान व्यास का हो। इसके एक सिरे के। गरम करके श्रीर हवा फॅककर उसकी एक लम्बी या गोल घुडी बना लो। उसके दूसरे छोर पर एक छोटी सी कीप खड नली से लगा दो। कीप मे पारा छोड दो श्रीर घुडी के। गरम पानी में डुवो कर कुछ देर वाद निकाल लो। गरमी पाकर उसमें की हवा फैलेगी श्रीर पारे मे से बुदबुदा कर निकलने लगेगी, परन्तु जब घुडी ठडी पडेगी तो उसके भीतर की वायु सकुचित होगी, उसका आय-



चित्र ४३ चित्र ४४

तन कम होगा, त्रातः वायु के दबाव से पारा ब्रान्दर घुसने लगेगा। इस प्रकार कई बार करने से घुड़ी ब्रोर ब्राधी नली पारे से भर सकते हैं। ब्राव नमक के ब्रौटते हुए घोल में घुड़ी के। ब्रौर नलिका

तापक्रम के तीन मैमाने धा

'के कुछ भाग के। डुबो दो। पारा पैल्कर, समस्त्र हाति का जिला भर लेगा। श्रव किसी तेज ज्वाला से निलका के उस भाग के। जो कीप के नीचे है गरम करके बन्द कर दो। निलका का ऊपरी भाग, कीप सहित कट कर श्रलग है। जायगा। तब निलका के। ढंडा होने दो।


जब ठंडा हो जाय तो घुंडी के। वरफ़ में दवाकर कुछ देर तक रहने दो। देखोगे कि पारा घुडी के कुछ ऊपर आकर ठहर जायगा। यह पारे का स्थान बरफ के पिघलने का तापक्रम बतावेगा। अब इस यंत्र के। खौलते पानी की भाप में लटकाकर जहाँ तक पारा चढ़े निशान लगा दो। यह स्थान पानी के उबलने का चोतक होगा। प्राय: उबाल विन्दु का चिन्ह पहले लगाते हैं और तब द्रवण विन्दु का।

श्रव भविष्य में जिस स्यान पर पारा होगा, उससे यह मालूम हो जायगा कि यत्र का तापक्रम जल के द्रवण्विन्दु से या क्वथनाक से नीचे या ऊपर है। केवल दो तापक्रम की श्रपेक्षत: किसी वस्तु के तापक्रम का ज्ञान हमके। हो सकता है।

तापक्रम के तीन पैमाने

शतांश ताएक म—जो दो निशान तापमापक पर हमने लगाये हैं उनमें से पहले के। ०° श्रीर दूसरे के। १००° मानकर निशान बना लिये जाय तो यह पैमाना शताश पैमाना कहलायेगा।

फेहरेनहैट पैमाना—इसमे वरफ के पिघलने के तापक्रम के। ३२° श्रीर ऊपर के क्वथनाक के। २१२° माना जाता है, श्रर्थात् बीच का स्थान १८० बराबर भागों मे बाँट दिया जाता है। यह पैमाना डाक्टर लोग काम में लाते हैं। वायुमएडल का तापक्रम




भी सरकारी विज्ञप्तियों में इसी पैमाने पर रहता है। श्रकों के श्रागे (F) बना दिया जाता है जैसे इस मनुष्य का तापक्रम ६८५° फा॰ है। ज्वर त्राने पर यह तापक्रम बढ जाता है।

र्यूमर पैमाना -इसमे बरफ का द्रवर्णावन्दु o° है श्रीर क्वथनाक प्र∘ माना जाता है। यह बहुत कम काम में आता है।

डाक्टरी तापमापक

(Clinical Theimometer)

यह तापमापक फारनहैट पैमाने का होता है। परन्तु नलिका पर जो डिग्रियाँ बनाते हैं वह ६० से लेकर ११० तक ही रहती है, क्योंकि प्राय: डाक्टरों के। ६५ "से लेकर ११० फा तक के बीच में ही तापकम देखने होते हैं। इसमे एक त्र्यौर विशेषता रहती है। घुएडी के ऊपर नलिका मे एक ग्रत्यन्त वारीक मोड़ बना दिया जाता है। इस कारण तापक्रम बढने पर पारा सकड़े भाग मे से प्रसार के बल से निकल जाता है। परन्त तापक्रम घटने पर पारे का डोरा इस स्थान पर टूट जाता है। ऊपर के भाग का पारा ऊपर ही रह जाता है ऋौर घुएडी का पारा सकड़े स्थान के बीच सिक्कडता है। इस प्रकार रागी के मुँह में से तापमापक निकाल लेने के बाद भी उसी स्थान पर रहता है जहाँ पहले था श्रीर चिकित्सक तापमान सावधानी से देख लेता है। ध्यान रहे कि सिकुडे स्थान के ऊपर पारे की मात्रा श्रत्यन्त कम होती है, श्रतएव उसमें सिकुड़न भी कम होती है। श्रोर वह पूर्ववत ही बना रहता है।




जब दुवारा इस तापमापक केा काम मे लाना होता है तो भटका देकर कपर के पारे को घुएडी में ले ग्राते हैं।

उच्चतम श्रोर न्यूनतम तापमापक

(Maximum and Minimum Thermometers)

डाक्टरी थर्मामीटर भी एक उच्चतम तापमापक है। वह उस उच्चतम तापकम कें। वतलाता है, जो रोगी के मुख में पहुँच चुका था। प्रयोगशाला में एक दिये हुए समय में कितना उच्चतम या न्यूनतम तापक्रम हो चुका है—यह जानने के लिए चित्र में दिखाये हुए तापमापक काम में लाते हैं।




चित्र ४७

इस यत्र मे दो तापमापक होते हैं, एक मे रगी हुई मदिरा भरी रहती है श्रीर दूसरे मे पारा । मदिरा वाले तापमापक मे एक द्योतक (Index) मिदरा के भीतर मिदरास्थंभ के छोर से सटा हुश्रा रख देते हैं । जब तापकम गिरता है, मिदरा का संकोच होता है श्रीर मिदरा द्योतक को घसीट कर घुएडी की तरफ ले जाती है । जब तापकम बढ़ने लगता है तो मिदरा का प्रसार होने लगता है, द्योतक न्यूनतम तापकम के स्थान पर ही रह जाता है । दूसरे तापमापक मे द्योतक पारद के बाहर पारद स्तम्भ से सटा कर रखते हैं । तापकम बढ़ने पर पारद का प्रसार होता है श्रीर द्योतक उच्चतम तापकम के स्थान पर पहुँचता है । जब तापकम कम होता है द्योतक वही छूट जाता है ।

गैसो का प्रसार

एक गोल पेंद की कुपी लेकर, उसके मुँह मे काग लगा दो। काग


के बीचा-बीच एक छेद करके उसमे एक काँच की नली लगा दो। कुप्पी के। ऊपर रख कर, श्रीधा दो श्रीर नली का मुँह पानी में डुबो दो। अब कुपी को दोनों हाथों से चेर कर गरम करो। हवा का कुछ श्रश पानी में बुदबुदा कर निकल जायगा। श्रव सावधानी से कुपी को किसी वर्नर से गरम करो। हवा का कुछ श्रश श्रीर निकल श्रावगा। जब कुपी ठडी होगी तो उसमें पानी चढ जायगा।



कई साधारण बोतल लो। उनमें काग लगा दो प्रत्येक काग में छेद करके एक काँच की नली लगा दो जो एक सिरे से सात आठ अगुल पर लम्ब रूप में कुन्हिया की नाई मुडी हो। प्रत्येक ट्यूब में एक बूँद रगीन शराव की डाल दो। तदनन्तर इन बोतलों में भिन्न भिन्न गैसे भर कर काग लगा कर इस प्रकार किसी पानी भरे वर्तन में रख दो कि ट्यूब खड़ी रहे। अब पानी को गरम करो। देखोगे कि शराब की बूँद प्रत्येक ट्यूब में बराबर हटती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक गैस उतनी हो बढती है। चार्ल्स ने हिसाब लगाया था कि एक अश (शताश) गरम करने में प्रत्येक गैस अपने o श पर के आयतन के रुष्व वे भाग के तुल्य बटती है।

जमाने वाले मिश्रण (Freezing Mixtures)

किसी कुल्फी मलाई वाले के मटके को देखो तो मालूम होगा कि उसमे बरफ के टुकड़े श्रौर नमक मौजूद है। बरफ मे नमक क्यो मिलाया



चित्र ४९

जाता है। वरफ का तापक्रम ° श होता है। इसमे जब नमक २५% (चौथाई) मिला देते हैं तो — २० श तक का तापक्रम प्राप्त हो सकता है। नमक के स्थान पर कलमी शोरा या कलमी खटिक हरिद (Nıtıe on Calcium Chloride) लिया जाय तो ख्रौर ऋधिक नीचा तापक्रम प्राप्त हो सकता है। इस तापक्रम पर कबन द्विश्रोषिद गैस द्रवी भृत हो

^{*} तीन भाग कलमी हरिद श्रीर दो भाग बरफ मिलाने से — ४४° श का तापक्रम पहुँच जाता है।

सकती है। इस द्रवित गैस को किसी टॉटीदार वर्तन में भर कर टॉटी से द्रव को धीरे धीरे गिरावे तो द्रव ठोस में बदल जायगा। इसका तापत्र— द० श होता है इसको कर्वन द्वित्रोषिट् बरफ (Carbon dioxide Snow) कहते हैं। इस बरफ में ईथर मिलाने से बहुत नीचा तापक्रम प्राप्त हो सकता है।

ग्यारहर्वो अध्याय

ताप की मात्रा

गर्मी ली या दी जा सकती है वह एक वस्तु से निकल कर दूसरी वस्तु में प्रवेश कर सकती है। गरम लोहे के गोले को पानी में डाल दे तो पानी गरम हो जायगा श्रीर गोला ठंडा, यहाँ तक कि दोनों का तापक्रम समान हो जायगा। यदि हम १० दस ग्राम के गोले पीतल, लोहा श्रादि पदार्थों के बना ले श्रीर उनको खौलते पानी के तापक्रम श्रर्थात् १०० शा तक गरम करके पानी की समान मात्राश्रों में डाल दे तो श्रन्त में पानी का तापक्रम एक समान न रहेगा। इससे स्पष्ट है भिन्न भिन्न पदार्थों की समान मात्राएँ भी श्रसमान ताप की मात्राएँ देती हैं। इसलिए अत्येक पदार्थ का विशिष्ट ताप (Specific Heat) निकालना पड़ता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट ताप वह ताप की मात्रा है जो उस पदार्थ के एक ग्राम को एक डिग्री शताश तक गरम करने में काम श्राती है श्रथवा एक ग्राम पदार्थ के एक डिग्री राताश तक गरम करने में काम श्राती है श्रथवा एक ग्राम पदार्थ के एक डिग्री उड़े होने में जो ताप की मात्रा प्राप्त होगी वह उस पदार्थ का विशिष्ट ताप कहलायगा।

एक ग्राम पानी को एक डिग्री शताश गरम करने के लिए जितने ताप की श्रावश्यकता होती है उसे १ कलारी कहते हैं। यही ताप की इकाई कहलाती है। ताप को इस इकाई को मान लेने पर विशिष्ट ताप की एक अधिक सरल परिभाषा यों दी जा सकती है।

किसी पदार्थ का विशिष्ट ताप उस पदार्थ के किसी पिएड को एक डिग्री शताश तक गरम करने के लिए जितनी गरमी चाहिये ग्रौर उतने ही भार वाले पानी को एक डिग्री श० गरम करने के लिए जितनी गरमी चाहिये. इन दोनों गरमी की मात्रात्रों की निष्पत्ति है ग्रर्थात्। किसी पदार्थ का विशिष्ट ताप

उस पदार्थ के किसी पिएड के। १°श गरम करनेवाली गरमी की मात्रा । उतने ही भार वाले पानी के। १°श करने वाली गरमी की मात्रा । कुछ पदार्थों के विशिष्ट ताप नीचे दिये जाते हैं। उनसे पता चलेगा कि पानी का विशिष्ट ताप मबसे अधिक है।

पानो के ऊँचे विशिए ताए का महत्व

दिन में जब कि गरमी तेज पड़ती है तो घरती ऋघिक गरम हो जातें है और समुद्र का जल कम क्योंकि मही का विशिष्ट ताप कम ऋौर पार्न का ऋघिक है। घरती के गरम होने से उसके ऊपर की हवा भी गरम हं जाती है और पतली होकर ऊपर को उठने लगती हे। ऋतएव समुद्र के ऊपर की ठडी हवा घरती की तरफ दौड़ती है—हवा समुद्र से खुशकी के ऋोर चलती है। रात का घरती शीष्ठ ठडी हो जाती है पर पानी इतन शीष्ठता से ठडा नहीं हो पाता, ऋतएव रात में हवा खुशकी से समुद्र के ओर ऋगसर होती है।

इसी प्रकार समुद्र का जल जितनी गरमी को ग्रीष्म ऋतु मे सोख लेत

होने देती। इस प्रकार टापुत्रों के तापक्रम पर श्रौर उनके मौसम पर समुद्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

नाप की समाई (Capacity for Heat) या ताप प्रहरा शक्ति

हम ऊपर बतला चुके हैं कि ताँबे का विशिष्ट ताप ०६ है। ग्रतएव यदि १०० ग्राम ताँबे का एक बर्तन ले तो उसको १°श गरम करने के लिए १००× ०६ ग्रर्थात् ६ कलारी ताप की ग्रावश्यकता होगी। यह ताप की मात्रा उस वर्तन (पिएड) की ताप की समाई (Capacity for Heat) कहलायगी। ग्रर्थात् किसी पिएड की ताप की समाई ताप की वह मात्रा है जो उस पिएड के। १°श गरम करने मे काम ग्राती है। ग्रथवा जो उस पिएड के १°श उड़े होने मे उसमे से निकलती है।

दशा का परिवर्तन

एक वीकर में कुछ पानी श्रौर वरफ का मिश्रण लो उसके। तिपाई पर जाली विछा कर रख दो श्रौर मिश्रण के। हिला कर ताप क्रम देख लो। वह । श होगा। हिलाते जाश्रो, तापक्रम उतना ही रहेगा, परन्तु वरफ क्रमशः गलती जायगी। श्रव एक वरनर जलाकर तिपाई के नीचे रख दो। हिलाते जाश्रो श्रौर तापक्रम लेते जाश्रो। देखोगे कि यद्यपि वरनर से ताप निरन्तर श्रा रहा है, तथापि तापक्रम ० श ही रहता है। यही हाल रहेगा जव तक कि कुल वरफ न गल जायगी।

यरफ के गल चुकने के पहले तापक्रम क्या नहीं बढता ? जो ताप बरनर ने ग्राता है वह कहाँ चला जाता है ? बरफ गल चुकने के बाद ही क्यों तापक्रम बढ़ता है ? इन सब प्रश्नों का एक यही उत्तर है कि बरफ के गलने में कुछ ताप उसके अन्दर प्रवेश कर जाता है. जो अबस्था परिवर्तन (टोल से बच) में काम ग्राता है न कि तापक्रम बढ़ाने में । जो ताप इस प्रकार अन्तर्शित हो जाता है—छिप जाता है—उने बच्चा का गुप्त तान (Lenent Heat or Insion) कहते हैं। जिस प्रकार गलते समय द्रिवत होने में ताप गुप्त या लुप्त हो जाता है उसी प्रकार ठोस होने में या जमने में ताप प्रकट भी होता है। किसी परख नली (Test tube) में नेफथलीन बूक कर लगभग श्राधी भर दो। इस ट्यूब को पानी भरे बीकर में रख दो श्रीर पानी गरम करो, यहाँ तक कि नेफथलीन बिलकुल गल जाय। श्रव बरनर हटा दो। नेफथलीन के बीचो -बीच एक ताप-मापक की धुडी लटका दो। श्रीर कमशः विना हिलाये डुलाये तापकम पढते जाश्रो। पहले देखोगे कि तापकम कमशः घटता जाता है। कुछ देर बाद उसका घटना रक जायगा, वह कुछ समय तक यथावत बना रहेगा। व्यान देकर देखोगे तो पता चलेगा कि नेफथलीन जमती जा रही है। जब कुल जम जायगी तो तापकम फिर धीरे धीरे घटेगा—यहाँ तक कि कमरे के तापकम के बराबर हो जायगा।

पहले क्यो ताएकम प्रशा ?—नेफथलीन का तापकम कमरे के तापकम से अधिक था। अतएव उसमे से ताप निकल कर कमरे में फैला। इस क्रिया का विकिरण (Radiation) कहते हैं। ऊँचे तापकम के पिएड अपना ताप चारो ओर वितरित करते रहते हैं।


तापक्रम स्थिर क्यो हुआ ?—जब तापक्रम घटते घटते नेफथलीन के द्रवण विन्दु अथवा जमाव विन्दु तक आ गया तो उसका जमना आरम्भ हुआ। जमते समय वह ताप जो गलते समय लुत हो गया था प्रकट होने लगा। इसलिए विकिरण से (Radiation) जो ताप बाहर जाता था, उतना जमने की क्रिया में पैदा होने लगा। अतएव जव तक जमना जारी रहा, तापक्रम स्थिर रहा। तत् पश्चात् फिर घटने लगा।

प्रयोग—नफथलीन का उड़े होने का वक खींचा श्रौर उसका द्रवण विन्दु निकालो।

उपर्युक्त प्रयोग में ढडे होते हुए नेफथलीन का तापक्रम स्राध स्राध

मिनट पर देख लो। उसके जम जाने पर चारखाने के कागज पर समय श्रीर तापक्रम के द्योतक विन्दु बनालो। इनके जोड़ने से एक वक्र बन जायगा जो चित्र ५० में दिखाया गया है। सीधी रेखा द्रवण विन्दु बताती है।

शतांशतापक्रम



मिनट

चित्र ५०—नेफथलीन के ढंडे होने का वक्र श्रौर उसका द्रवण्विन्दु
प्रयोगों द्वारा पता चला है कि १ ग्राम बरफ़ के पिघलने के लिए ८०
कलारी ताप की श्रावश्यकता होती है। श्रतएव १ ग्राम वरफ़ बनाने के लिए
१ ग्राम पानी में से जिसका तापक्रम ०° श है ८० कलारी गरमी निकालनी
पड़ेगी। श्रतएव बरफ़ जमने के लिये पानी के। केवल ०° श तक ही नहीं
बरन श्रौर नीचे के तापक्रम तक ढंडा करते हैं। पहले पानी (वरफ़ श्रौर
नमक के मिश्रण में रख कर) मान लीजिये—२०° श तक ढंडा किया
गया। उसका कुछ श्रंश जम जायगा, तापक्रम वढ़ कर ०° श हो जायगा,
तदनन्तर पानी फिर ढंडा होगा—यही क्रम जारी रहेगा जब तक कुल पानी
की बरफ न बन जायगी।

बरफ़ क्यो गलती है ?

बरफ़ का तापक्रम ॰ श रहता है परन्तु श्रास बहुत ऊँचा रहता है । श्रतएव चारों तरफ (Radiation) से उसमें पहुँचती है श्रीर वरफ़ भी॰ शा॰—५

क्या बरफ़ का गलना रोका जा सकता है

गरमी केवल विकिरण (Radiation) से ही नहीं पहुँचती वरन् परि चालन (Conduction) से भी पहुँचती है। वरफ जिस चीज़ में रखी जाती है उसका सम्पर्क अन्य चीजों से भी है, जिनका तापक्रम अधिक है। अधिक संलग्न रहने से ताप ऊँचे तापक्रम वाली वरतुओं से परिचालन द्वारा वरफ तक पहुँचता है। इस परिचालन के। कम करने के लिए वरफ काठ के वक्स में, काठ के बुरादे में दबा कर या कम्बल में लपेट कर रखी जाती है। काठ, बुरादा, कम्बल सभी बुरे चालक हैं, अतएव उनके द्वारा वाहर की गरमी परिचालन (Conduction) से वरफ तक नहीं पहुँच सकती।

(Thermos or Thermo flask)

थरमेास या थर्मोफ्लास्क में (Conduction) परिचालन श्रौर (Radiation) विकरण दोनों के। रोकने का प्रयत्न किया जाता है।



चित्र ५१ चित्र ५२

उसके अन्दर की कुप्पो दुहरी दीवार की होती है। भीतरी दीवार भीतर से श्रीर वाहरी वाहर से पालिश करके चमकदार कर दी जाती

अन्तर केवल ३६° श का है। इस प्रकार दोनों मे अधिक अन्तर न होने से न तो शारीर का ताप एक दम बरफ की तरफ दौडेगा और न इतना नष्ट ही होगा। उधर भाप का तापक्रम १००° श है। उसका और शारीर के तापक्रम का अन्तर ६४° है, इसलिए उसकी गरमी शारीर में जल्दी प्रवेश करेगी और प्रत्येक ग्राम भाप के पानी बनने में ५४० कलारी निकलकर शारीर पर क्रिया करेगी, अतएव शारीर पर आवले पड़ जायेंगे।

क्या पानी सदा १०० श पर ही खौलता है ?

यदि पानी में कोई पदार्थ घुला हुन्ना है तो उसका क्वथनाक वढ जायगा, (यदि पदार्थ उड़नशील नहीं है तो) इसलिए जब साग में नमक छोड़ देते हैं तो जल्दी चुर जाता है। उसका क्वथनाक १०० श म्रिधिक हो जाता है। यदि मिला हुन्ना पदार्थ उड़नशील हुन्ना (Volatile) तो उवाल विन्दु कम हो जायगा, जैसे पानी में मद्यसार म्रमोनिया म्रादि मिला देने से होता है, म्रतएव यदि पानी शुद्ध हुन्ना तो उसका उवाल विन्दु लगभग १०० श होगा।

लगभग क्यो १ इसका कारण यह है कि वायु के दबाव का भी प्रभाव क्वथनाक पर होता है। लगभग २७ स० मि० दबाव के अ्रन्तर हो जाने से क्वथनाक मे भी १° श का अन्तर हो जाता है।


श्रव समभ में श्रा जायगा कि पहाडों पर साग, भाजी या दाल का चुरना क्यों कठिन हो जाता है। वहाँ वायु का दबाव कम होता है, इसलिए क्वथनाक कम हो जाता है श्रौर साग चुरने के योग्य तापकम नहीं पहुँच पाता।

पाचक (Digester)

यदि देगची का मुँह बन्द करके भाप का निकलना बन्द कर दिया जाय तो जो भाप बनेगी वह भीतर ही रहकर पानी पर का दबाव बढा देगी, इसलिए पानी का उबाल विन्दु बढ जायगी। यही "पाचक" यत्र का सिद्धान्त है। एक साधारण पाचक यत्र देगची पर सिल आदि

क्या द्रवण विन्दु पर भी दवाव का प्रभाव पड़ता है ! रखकर भी घर पर बना लिया जाता है, जैसा कि बहुघा जमींकंद बनाते वक्त किया जाता है।


प्रयोग - एक कुप्पी मे पानी गरम करो यहाँ तक कि उवलने लगे।



तदनन्तर बरनर हटाकर कुप्पी का मेह काग से बन्द कर दो ऋौर उसकी स्टेगड के छल्ले मे श्रीधा दो। श्रव एक भाइन के। पानी में भिगो कर कुप्पी के ऊपर निचोड़ो। देखोगे कि पानी फिर से उनलने लगेगा। पानी पड़ने से कुप्पी के ब्रान्दर की भाप ठडी हेाकर द्रवित हो जायगी। श्रतएव पानी के ऊपर का दवाव कम हा जायगी ऋौर तापक्रम १०० श से कम होने पर भी वह खौलने लगेगा।

चित्र ५३ क्या द्रवर्ण विन्दु पर भी द्वाव का प्रभाव पड़ता है ?


त्रापने वाज़ार में वरफ की चिड़िया विकते देखी होगी। वरफ का बुरादा साँचे मे डाल कर भीचा जाता है। इससे बरफ के दकड़े एक दूधरे से जुड़कर चिड़िया का रूप यना लेते हैं। वस्तुतः दवाव पड़ने से वरफ का द्रवण विन्द कम हा जाता है श्रर्थात ० श पर भी रहते हुए वह द्रवित हा जाती है, परन्तु द्याव इटने से फिर द्रवरा विन्दु यह



चित्र ५४--पाचक

जाता है, पिघली हुई वरफ जम जाती है। जिन टुकड़ों के वीच यह घटना होती है वह चिपक जाते हैं।

प्रयोग—एक बरफ का दस सेर का टुकड़ा दे। लकड़ी के वक्षों पर रख दे। वीच में उस पर एक तार लटका दे। श्रीर तार के दोनों सिरों में भारी वॉट बाँधकर लटका दे। थोड़ी देर में देखोंगे कि तार चार श्रगुल धंस जायगा परन्तु वरफ का पिएड कही कटा नजर न श्रायेगा। तार के नीचे दबाव पड़ने से बरफ पिघल जाती है श्रीर उस पानी में तार हूब जाता है, पानी तार के ऊपर श्रा जाता है, परन्तु दबाव कम होते ही जम जाता है। इस प्रकार तार वरफ में धसता चला जाता है। इस किया के (Regelation) पुनर्घनीभवन कहते हैं।



चित्र ५५

प्रकृति में पुनर्घनी भवन

पहाड़ों में बरफ बहुत गिरती है तो उसके बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं। इन ढेरों के नीचे की बरफ़ दवाब पड़ने से पिघल जाती है अतिएव अपर का पिएड ढलाब की तरफ चलने लगता है। इन्हीं बरफ की निदयों के। हिमनद Glacier कहते हैं। स्केटिंग में भी दबाब से स्केट के नीचे की बरफ गल जाती है और स्केटिंग सम्भव होता है।

वरफ़ पानी से हलकी है या भारी ? बरफ़ पानी में उतराती है, इसलिए बरफ़ पानी से हलकी है। प्रयोगों से पता चला है कि एक घन श० मी० बरफ का भार ६०७ ग्राम है ग्रार्थात् बरफ बनने मे ग्रायतन की वृद्धि लगभग दशाश हे। जाती है।

ठोस होने पर फैलने वाले पदार्थों का द्रवण विन्दु दबाव बढ़ाने से घट जाता है और घटाने से बढ़ जाता है।

परन्तु जो पदार्थ ठोस होने पर सिकुड़ जाते हैं, उन पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है।

गरम इत घाने से ठंडी होती है ?

यदि किसी गरम वस्तु के। उड़ा करना हो तो उसके। धोने से काम न चलेगा। उस पर छींटा देना अधिक लाभदायक होगा। धोने से पानी ऊपर होकर निकल जायगा। कुछ गरमी का अपहरण परिचालन (Conduction) से कर लेगा। परन्तु छीटा देने से पानी वहाँ गिर कर भाप बन कर उड़ेगा। प्रत्येक ग्राम पानी भाप बनने में ५४० कलारी गरमी ले उड़ेगा। अतएव छीटा देने से कम पानी से वस्तु के। ढंडा किया जा सकता है।

फब्बारे का स्नान

त्रपने शरीर पर पानी लोटा भर भर डालने में उतनी सरदी नहीं लगती जितनी फब्बारे के नीचे छीटे पड़ने से लगती है। कारण पूर्ववत है।

बारहवाँ श्रध्याय

ताप की यात्रा


ताप एक स्थान से दूसरे स्थान का नीचे लिखी तीन विधियों में से किसी एक के द्वारा जाता है:-

परिचालन (Conduction)

परिवाहन (Convection)

विकिरण (Radiation)

यहाँ इन तीनों विधियों पर विचार करेंगे। जलती हुई ऋँगीठी या चूल्हे में एक लोहे की छड़ का चिरा रख दो। देखोगे कि थोड़ी देर में गरमी दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है और छड़ क्रमशः गरम होने लगती है। जो सिरा ऋँगीठी में रखा हुआ है वह सबसे ऋधिक गरम होगा और क्रमशः वापक्रम कम होवा चला जायगा, यहाँ तक कि वाहरी सिरे तक पहुँच जाओगे।




चित्र ५६

यदि उक्त छुड़ में एक दफती का टुकड़ा पहना दे तो छुड़ के गरम होने में कोई अन्तर न पड़ेगा, परन्तु हमको कम तपन जान पड़ेगी। कारण यह है कि जो गरमी विकिरण द्वारा हम तक पहुँचती थी उसे दफतो रोक लेती है, परन्तु छुड़ में गरमी का प्रवाह पूर्ववत् बना रहेगा।

यहाँ पर गरमी परिचालन किया से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। दोनों स्थानों के बीच में किसी ठोस पदार्थ की आवश्यकता है। इस ठोस पदार्थ के किसी भाग में जो गरमी आती है वह पास के सन्नद्ध, जुड़े हुए, भाग में प्रवेश करती है। इस भाग में से आगे के भाग में जाती है और इसी कम से अन्त के भाग तक पहुँच जाती है। अतएव स्पष्ट है कि परिचालन के लिए किसी ठोस पदार्थ की आवश्यकता है।

परन्तु चूल्हे मे जो लकड़ी जलती है, उसका बाहरी सिरा ठडा रहता है। यह क्यों ? स्पष्ट है कि लोहा ताप का सुचालक है, (Conductor) स्रीर लकड़ी कुचालक (Non conductor)। इसी प्रकार जब गरम कढाई हलवाई लोग भट्टी पर से उतारते हैं तो उसके कड़ों को कपड़े से पकड़ते हैं। क्योंकि कपड़ा भी ताप का कुचालक है।



चित्र ५७

तीन धातुश्रों के तीन पतली छुड़े लेकर एक साथ बाँध लो। तदनन्तर उन पर मोमकी मोटी तह चढ़ाकर चित्र ५७ में दिखाई विधि से गरम करो। मोम के पिघलने से ज्ञात होगा कि इनमें से कौन धातु कैसी चालक है।

सरदों में कपड़े क्यो पहनते हैं ?


प्रायः यह कहा जाता है कि ऊनी कपड़ा गरम होता है और सुती ठडा। परन्तु यह कहने का फेर है। कहना यह चाहिये कि ऊनी कपड़ा कुचालक हैं और सूती कपड़ा उसकी अपेच्ततः सुचालक या कम कुचालक। सरदी के मौसम मे शारीरिक ताप ठडी हवा के स्पर्श से जल्दी जल्दी निकल कर बाहर फैलने का प्रयत्न करता है। इस किया के। रोकने के लिए कुचालक बक्तों का उपयोग करते हैं, जिसमे शारीर का ताप शारीर मे ही रहे या बहुत कम निकले। सूती वस्त्र गरमी के। बाहर निकलने से कम रोकते हैं, उनमे होकर ताप जल्दी परिचालित हो जाता है, परन्तु ऊनी वस्त्र ताप को नहीं जाने देते या बहुत धीरे धीरे जाने देते हैं।

रूई क्यो धुनाई जाती है ?

रूई के धुनवाने के पश्चात् उसका ऋगयतन बढ जाता है। उसके रेशों के वीच में हवा भर जाती है। यह हवा स्वय कुचालक होती है ऋतएव रूई की कुचालकता बढ़ा देती है। पीछे से जब वह दब कर पिचक जाती है—उसके रेंशों के बीच की हवा निकल जाती है—तब वह उतनी कुचालक नहीं रहतो। इसी बात के साधारण बोल चाल में कहते हैं कि पुरानी रूई इतनी गरम नहीं होती।

थ्रोस में पड़े हुए लाहे थ्रौर लकड़ी में अन्तर

रात के समय यदि एक लोहे का चिमटा और लकडी का टुकड़ा श्रोस में शीतकाल में छोड़ दिया जाय और सबेरे उनका उठाया जाय तो चिमटा लकड़ी की अपेच्त अधिक ठडा मालूम होगा। क्यों ? चिमटा सुचालक है। हाथ की गरमी शीव्रता से खींचकर गरम होने लगता है। लकड़ी कुचालक है, अतएव हाथ की गरमी खींच नहीं पाती। प्रयोग-एक गैस बरनर जला हो। लोहे की जाली के दुकड़े से




उसकी ली दबात्रो। लो जाली में से पार कर के ऊपर न जायगी। हाँ, जब जाली देर तक गरम करने से लाल हो जायगी तो ऊपर भी लो दिखाई पड़ने लगेगी।

जाली के ऊपर भी वेजली गैस रहती है। यह बात जलती दिया सलाई जाली के ऊपर लाकर देख सकते हैं। जाली के ऊपर शीध ही गैस जाली के नीचे और उसार \ दिखाई

चित्र ५८ सकते हैं। जाली के ऊपर शीघ्र ही गैस जलने लगेगी श्रौर पूरी लौ (कुछ जाली के नीचे श्रौर ऊपर) दिखाई देने लगेगी।


प्रयोग-इस बार बरनर के। न जलात्रो, वरनर के मुँह से दो त्रांगुल



ऊपर जाली थाम कर जाली के ऊपर जलती दियासलाई दिखात्रों। गैस जल उठेगी। जाली के नीचे, गैस होते हुए भी नहीं जलती। बहुत देर तक जाली गरम होने देने पर नीचे के गैस भी जल सकती है।

यहाँ पर यह प्रश्न है कि गैस रहते हुए भी पहले प्रयोग मे जाली के ऊपर श्रौर दूसरे प्रयोग मे जाली के नीचे नहीं जली ? कारण है जाली

की सुचालकता। जो गरमी जाली तक पहुँचती है वह चारो श्रोर इस शीव्रता से फैल जाती है कि ऊपर या नीचे की गैस पर्याप्त ताप नहीं पाती श्रोर नहीं जलती। ऊपर दिये हुए प्रयोगों के सहारे (Davy's Safety lamp) डेवी ने



त्रपना रक्तक दीप बनाया । यह एक मामूली लालटेन होती है परन्तु चारों त्रोर से जाली से ढकी रहती है। त्रतएव कदाचित् इस लेम्प के चारों त्रोर काई जलने वाली गैस छोड़ दी जाय तो उस गैस का कुछ त्रश जाली में धुस कर उसके अन्दर जलने लगेगा। बत्ती की लौ वढकर बड़ी होने लगेगी त्रौर सम्भव है कि पूरी जाली की चिमनी के। भर दे, परन्तु बाहर की गैस पर काई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुराने जमाने में के। यलों की खदानों में प्रस्तरों में से जलने वाली गैसे कभी कभी सहसा निकलने लगती थीं तो साधारण लेम्पों के रहने से जल उठती थीं ख्रौर बड़े जोर का धड़ाका ([rxp!osion]) होने से दुर्घटनाएँ हैं। जाती थीं, परन्तु डेवी के लेम्प के प्रयोग से ज्वलनशील गैसों की उपस्थित शीष्ट्र ही मालूम है। जाती थीं

श्रीर मजदूर लोग लेम्पों के बुभाकर खदान से बाहर निकल श्राते थे।


परिवाहन

ठोस पदार्थों के श्रवयवों, श्रंगो, के पारस्परिक स्थान उत्तप्त होने से नहीं बदलते। परन्तु द्रवों श्रौर गैसों मे यह कठिनाई नहीं है। किसी द्रव या गैस का कोई श्रंश उत्तप्त होकर प्रसरित हो जाता है तो हलका पड़ने से ऊपर की श्रोर गित करने लगता है। उसके स्थान पर ऊपर के श्रौर श्रासपास के ठडे पर भारी श्रंश नीचे की तरफ चलने लगते हैं। श्रतएव ठोसों में तो गरम भाग पासके भागों के। श्रपना ताप निरन्तर पहुँचाते रहते हैं, परन्तु श्रपना स्थान नहीं छोड़ते, द्रवो श्रौर गैसों में उत्तप्त श्रंश स्वयम् स्थानान्तर करके ताप के। फैलाते हैं।

प्रयोग-एक फ़्लास्क मे पानी भर कर लोहे की तिपाई पर जाली

विछाकर रख दो। उसमे परमेगनेट के दो तीन छोटे छोटे रवे धीरे से छोड़ दे और नीचे से गरम करे।। देखोगे कि तलैटी का जल गरम हेकर ऊपर की ओर जिधर जायगा उधर उसकी गति विधि के। रंग के रवों के अश घुलकर दिखा देंगे।

प्रयोग—एक त्रगीठी में के।यलें सुलगाकर किसी दीवार के सहारे धूप में रख दे।। कोयलों में धुत्रॉ न निकलती हो। दीवार पर गैस के त्रशों का उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई देगा।




विकिरण (Radiation)

सूर्य से इम तक ताप कैसे पहुँचता है ! वायु-मगडल प्रायः २०० मील से त्रागे नहीं है । उसके ऊपर शून्य है । इस शून्य मे लाखों मील तक ताप कैसे श्राता है !

दूर पर ऋंगीठी में कायले जल रहे हैं। उनकी गरमी हम तक कैसे आती है?

जिस किया से दूरस्थ पिगडों से गरमी हमारे पास त्राती है या चारों त्रोर फैलती है, उस किया के। विकिरण कहते हैं। ताप की तरगे ईथर नामक मा॰यम मे चलती हैं श्रीर वह प्रकाश किरणों की नाई वर्तन, परावर्तन, श्रादि सभी वाते प्रदर्शित करती हैं।

सूर्य के ताप से बचने के लिए छाता काम मे लाते हैं और भट्टी की तपत से बचने के लिए बीच मे दफती ग्रादि लगा लेते हैं। इन वातों से स्पष्ट होता है कि जो ताप ग्रा रहा है वह वायु के। उत्तप्त नहीं करता, यदि करता होता तो वायु तो छाते के दाएँ बाएँ सभी तरफ है, ग्रतएंव उसके हलके से परदे से हमारी बचत न होती। बीच में दफती लगा देने से ताप का ग्राना हक जाता है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रकाश की नाई ताप की भी सरल रेखात्मक गित होती है।



चित्र ६२

विकिरित ताप ठोस पदार्थों पर पड कर साधारण ताप का रूप धारण करके श्रन्य पदार्थों के। गरम करता है। यही कारण है कि गरम हवा चलने के पहले पृथ्वी उत्तत हो जाती है। उत्तत पृथ्वी के सम्पर्क से वायु गरम होती है। जो गरमी पृथ्वी से निकलती है वह परिवाहन द्वारा ऊपर तक पहुँचती है, परन्तु यदि हवा में पानी की वाष्प श्रधिक हुई या वादल हुए तो यह गरमी रुक जाती है। यह कारण है कि मेघ शून्य रात्रि अधिक ठडी होती है। घोर शीतकाल में भी जिस दिन बदली हो जाती है, उस दिन इतनी सरदी नहीं लगती।

वायु मएडल (ऋौर उसमे भी विशेपतः कर्वनिद्धि ऋौषिद् तथा जल

वाष्प) वस्तुतः भूमग्रडल का दुशाला है, जो उसे गरम रखता है। चन्द्रमा आदि मे दिन श्रीर रात के तापक्रमों मे बड़ा अन्तर रहता है।

क्या चमकती हुई साफ पतीली में पानी जहदी गरम होगा ? किसी साफ मजी हुई चमकती हुई देगची मे पानी गरम कीजिये और देखिये कितनी देर मे ५०°श तक तापक्रम बढ़ता है। तदनन्तर उसी देगची पर कुछ कालिख जमा कर उतना ही पानी बंबे से भर कर उसी वरनर पर गरम करो। देखोगे कि पानी का तापक्रम ५० श तक शीघ बढ जाता है। कारण यह है कि चमकता हुआ पतीली का तल गरमी का परावर्तन करता है, जिससे बहुत कम गरमी पतीली मे प्रवेश कर पाती है। पतीली की धुंधला या मैली सतह गरमी का अधिक शोषण करती है।

इसी प्रकार चमकती स्वच्छ पतीली मे गरम पानी रख कर देखो कि देर में उडा होगा। मैली सतह वाली पतीली मे शीघ ही उंडा हो जायगा। कारण कि भीतर से निकलने वाली गरमी के। चमकती सतह भीतर ही की तरफ परावतित कर देती है।


इस लिए स्रन्छा शोषकं (Absorber) पदार्थ स्रन्छा विकिरणकर्ता (Radiator) भी होता है।

ताप का परावर्तन श्रौर वर्तन

१६१० ई० की प्रयाग की प्रदर्शनी में स्वर्गीय प० श्रीकृष्ण जोशी ने "भानुताप" नाम का यत्र दिखाया था। उसमें त्राठ दस हाथ द्राई-व्यास का एक नतोदर दर्पण काच की पट्टियाँ एक फ्रोम में लगाकर बनाया था। उन सवपर प्रकाश किरणें गिर कर परावर्तित होकर एक स्थान पर केन्द्रीभूत होती थी। उस केन्द्र में इतनी गरमी पैदा हो जाती थी कि दो मिनट में सीसा पिघलाया जा सकता था। विदेशों में यह प्रयत्न हो रहा है कि सूर्य के ताप से इस प्रकार का काम लिया जाय।

इस प्रयोग से स्पष्ट है कि ताप भी प्रकाश के साथ साथ परावर्तित होता है।

आतशी शीशे से जहाँ सूर्य के प्रकाश के। वर्तन द्वारा केन्द्रीभूत कर देते हैं तहाँ सूर्य के ताप के। भी एकत्रित करते हैं। अतएव यदि किसी उन्नतोदर



चित्र ६३

ताल (Convex lens) द्वारा सूर्य रिश्मयों के। एक स्थान पर केन्द्रीभूत किया जाय श्रीर वहाँ काला कपड़ा रख दिया जाय तो शीघ जल उठेगा।

गरमी में काले कपडे क्यो नहीं पहनते?

काला तल ताप का ऋच्छा शोषक होता है, ऋतएव गरमी के दिनों में काले कपड़े पहन कर धूप में चलने में कष्ट होता है। जाड़े में पतला सा भी काला कपड़ा पहन कर धूप में चलने में सरदी न लगेगी।

पतीली में खाना पकाने के पहले यदि राख की बहुत हलकी तह पोत दी जाय तो उसमे खाना भी जलदी बनेगा श्रौर बाद मे उसके। साफ करने में भी सुविधा होगी।

7


1

पानी सुचालक है या कुचालक ?

पानी में ताप परिवाहन द्वारा फैलता है। यदि परिवाहन रोक दिया जाय तो देखोगे कि ताप का मंचालन प्रायः नहीं होता।

पानी का एक विशेष गुर्गा

प्रयोग — एक काच की नली मे आधा पानी भूरो, श्रीर एकं वर्ष



चित्र ६४

का दुकड़ा किसी तार में वाध कर निली की तलेटी मे रख दो। तदनन्तर नली के। कुछ टेढ़ा करके पानी के ऊपरी हिस्से को बरनर


से गरम करो। ऊपर पानी खौलने लगेगा। परन्तु बरफ न गलेगी। यहाँ पानी के ऊपरी

भाग के। गरम करने से परिवाहक धाराएँ नही उत्पन्न हो सकतीं। त्रातएव गरमी केवल

परिचालन से जा सकती है। प्रयाग से स्पष्ट है कि परिचालन नही होता।

पानी का एक विशेष गुगा

जब बड़े कड़ाके की सरदी पड़ती है तो पानी जमने लगता है। परन्तु



कर बरफ में बदल जाती है. नीचे पानी ही रहता है। कारण यह है कि ऊपर से पानी उडा होकर भारी हो जाता है श्रीर नीचे की तरफ उतरने लगता है। नीचे का गरम, पर हलका, पानी ऊपर की

श्रोर उठता है। इस प्रकार परिवाहक धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह क्रम

४°श तक जारी रहता है। इसके पश्चात यदि ऊपर का पानी श्रौर ठंडा होता है तो फैलता है श्रौर उसका घनत्व

कम हो जाता है। अतएव वह नीचे की ख्रोर गति नहीं कर पाता, ऊपर ही बना रहता है—यहाँ तक कि उसका तापक्रम ०°श तक पहुँच जाता

है श्रीर तदनन्तर वह बरफ में भी परिखत हो जाता है।

याद रखना चाहिये कि ठंडा होने पर पानी का घनत्व बढ़ता है, ४°श पर घनत्व सब से ऋधिक होता है ऋौर तदनन्तर फिर घटने लगता है। भौ० शा०—६

इस प्रकार तालावों के नोचे भाग का तापक्रम ४°श रहता है जब कि ऊपरी भाग में वरफ जम जाती है। इस विधान से विधाता ने मछली श्रादि जल जन्तुश्रों की घोर शीत काल में भी रक्षा का प्रवध कर दिया है। यह जीव पानी में खुली हुई श्रोषजन से ही श्रपना गुजर कर लेते हैं।

प्रयोग—इस यत्र में वरफ से ठड़ा किया हुत्रा पानी जिसका तापक्रम लगभग १०°श हो भर दो । बीच की पेटी में नमक तथा वरफ का मिश्रण भर दो । देखोगे कि पानी ठड़ा होता रहेगा यहाँ तक कि दोनों तापमापक ४°श तक उतर जायेगे । इसके वाद ऊपर का तापमापक ही ४°श से ०°श तक उतरेगा । नीचे का ४°श पर स्थिर रहेगा । देखो चित्र ६५ । यह प्रयोग होप ने पहले पहल किया था (Hope's Experiment) ।

तेरहवाँ श्रध्याय

वायु की आईता (Humidity)

पानी निरन्तर स्रानेक स्थलों से क्रमशः उड़ कर भाप मे परिण्त होता रहता है, यही कारण है कि वायु मडल मे सदा जल-वाष्प विद्यमान रहती है।

गीले कपड़े क्यो सुखते हैं ?


यद्यपि वायु मे जल-वाष्प सदैव रहती है परन्तु वह इतनी नहीं होती कि वायु के सपृक्त (Saturated) कर दे। निरन्तर भड़ी लगी रहने पर ही खुले मैदान की वायु संपृक्त रहती है। भड़ी वन्द होने पर क्रमश: उसकी असंपृक्तता बढ़ती जाती है। इन बातों का पता गीले कपड़ों के सूखने की गित के निरीच्ण से चलता है।

वायु मे जल-वाष्प का वड़ा महत्व है। हम बता चुके हैं कि हमारे पृथ्वी मडल के गरम रखने में जल-वाष्प कितनी सहायता देती है। इसके अतिरिक्त जल-वाष्प के विद्यमान रहने पर हमारे कल-कारखानों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बारीक सूत का व्यवसाय पुराने समय मे केवल बंगाल मे ही होता था। कारण यह था कि वहाँ की वायु की आर्द्रता के कारण बारीक सूत (दो सौ या अधिक नम्बर का) काता जा सकता है। आर्द्रता कम होने पर यह सूत कातना असभव हो जाता है, क्योंकि धागा दूटने लगता है। इसलिए यदि बारीक सूत कातने के कारखाने चलाने हों तो उनके अन्दर के वायु मएडल मे पर्याप्त आर्द्रता रहनी चाहिये।

वाष्प का द्वाव

प्रयोग—एक साधारण वायु-भारमापक बना लो । उसमें किसी मुड़ी हुई पिपेट द्वारा पानी की कुछ बूँदे चढा हो। देखोगे कि बूँदे पारे के ऊपर

तल पर पहुँच कर भाप में बदल जाती हैं, साथ ही पारदस्तंम कुछ उतर स्राता है। इस प्रकार पानी की बूंदे कमशः चढ़ाते जास्रो। पारा उतरता जायगा, परन्तु कुछ देर बाद पानी की बूंदे पारे के ऊपर तैरने लगेगी स्रर्थात् उनका भाप में बदलना बन्द हो जायगा, साथ ही पारे का नीचे उतरना भी बंद हो जायगा। जितना पारा नीचे उतरा उतना जल वाप्प का इस प्रयोग के तापक्रम पर सप्टक्त (वाष्प का) दबाव हुस्रा।



चित्र ६६

प्रत्येक तरल पदार्थ का किसी भी निश्चित तापक्रम पर संपृक्त वाष्प-दवाव भी निश्चित परिमाण का होता है। अतएव अनेक तापक्रमो पर सप्रक्त वाष्प-भार की सूची बना सकते हैं।

भ्रोस विन्दु (Dew-point)

किसी बीकर में पानी रखो। उसका तापक्रम देख लो। तदनन्तर बरफ के छोटे छोटे दुकड़े क्रमशः उसमे डालते जान्नो श्रीर किसी छुलेदार तार से हिला कर गलाते जान्नो। जब पानी इतना ठडा हो जाय कि बीकर के बाहर जल-बाष्प की पतली तह जम कर उसके तल का घुँघला कर दे तो तापक्रम नाप लो। तदनन्तर पानी का चलाते रहो श्रीर जब जल-बाष्प

दवाव

की तह उड़ जाय तो फिर तापक्रम नाप लो। इन दोनों तापक्रमों का श्रौसत निकाल लो। यह उस समय का जब प्रयोग किया है श्रोस विन्दु (Dew point) होगा।

श्राद्वीता

श्रोस विन्दु तथा प्रयोग के तापक्रमों पर के जल-बाष्प के दबाव सूची में से देख लो । मान लो कि यह दबाव दा तथा द है। तो $\frac{c_q}{c_q} \times 200$ श्रापेक्तिक श्रार्द्रता (Relative Humidity) कहलाती है। मान लो किसी दिन तापक्रम २४°श है श्रोर श्रोस विन्दु १४°श है। सूची मे दिया है कि जल-वाष्प का संपृक्त दबाव इन तापक्रमों पर क्रमशः २२३२ तथा \mathcal{E} स॰ मी॰ (पारद) है।

 \therefore श्रापेक्षिक श्राद्वीता = $\frac{\epsilon \cdot 28}{2232} \times 200 = 88328$

वस्तुतः त्रा॰ त्रार्द्रता = जल-वाष्प की मात्रा जो वायु में विद्यमान है जल-वाष्प की मात्रा जो संपृक्त वायु में हो सकती है।

जल-वाष्प का स्रोस विंदु पर संपृक्त दवाव जल-वाष्प का प्रयोगके तापक्रम पर संपृक्त

जाड़े के दिनों में सवेरे मुँह में से भाप निकलती दिखाई पड़ती है। जल-वाष्प निकलती तो गरमी में भी है, परन्तु जाड़े में शरीर के निकलने पर संप्रक्त हो जाती है श्रीर जो अधिक ग्रंश होता है वह जल के श्रत्यन्त छोटे कणों का रूप धारण कर लेता है श्रीर दिखाई पड़ने लगता है।

जाड़े के दिनों में बच्चे श्रपनी स्लेटे भी इसी किया से गीली करके साफ कर लेते हैं। खिड़कियों में लगे काचों पर भी जल वाष्प इसी प्रकार जम जाती है।

क्या श्रास ऊपर से गिरती है ?

प्रायः लोग समभते हैं कि जो सुन्दर श्रोस करण फ्लों की कोमल पखड़ियों पर मोती की श्राभा दिखाते हैं वह ऊपर से श्रोस के रूप में गिर कर बने हैं। परन्तु वस्तुतः नीचे की गीली भूमि में से जो जल-वाष्प निकलती है वही उड़े पत्तों पर श्राकर जम जाती है।

बादल, वर्षा, खोला खोर बरफ़


पृथ्वी तल से, तालाबों नालों, निदयों श्रीर समुद्रों के तल से जो जल-वाप्प निरन्तर उड़ती रहती है वह हलकी होने से ऊपर चढ़ती है। वायुमडल में ऊपर तापक्रम कम होता है, श्रतएव वहाँ पहुँच कर वह सपृक्त हो जाती है। सपृक्त करने भर से जो श्रिधक मात्रा बच रहती है वह श्रत्यन्त सूदम जल के कर्णों के रूप में बदल कर वादल का रूप धारण कर लेती है। श्रिधक बड़े कर्ण बने तो बूँदों के रूप में टपक पड़ते हैं श्रर्थात् वर्षा होने लगती है।

यही बूंदे यदि गिरते समय अत्यन्त ठडे प्रदेश में होकर निकलती हैं तो जमकर हिमकण का रूप धारण कर लेती हैं। तब ओले गिरने लगते हैं। यह ओले उतरते समय एक दूसरे से टकरा कर बड़े हो जाते हैं और कभी कभी वरफ की सिले जम जाती हैं।

चौदहनाँ अध्याय

प्रकाश (Light) की गति, खाया और प्रहण

एक मेामबत्ती जलाकर मेजपर रखो। तीन दफितयाँ लेकर उनमें सूजें से छेद करलो। पहली दफिती का मेज पर इस प्रकार स्टेड में लगा कर खड़ा करों कि उसका छेद बत्ती की लौ के मध्य भाग के बराबर ऊँचा हो श्रौर उसमें से लौ साफ साफ सीधी दिखाई देती हो। श्रब एक दूसरे स्टेड में दूसरी दफिती लगा कर खड़ी कर दे।। इसके छेद में से पहली दफिती के छेद तथा बत्ती की लौ के। देखने का प्रयत्न करें। देखोंगे कि




चित्र ६७


जब तक यह छिद्र पहले छिद्र श्रौर लो के। मिलाने वाली रेखा पर न होगा, लो न दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट है कि प्रकाश सीधी रेखा में प्रसार करता है। जो किरण लो में से निकल कर पहले छिद्र तक एक निश्चित दिशा में जा रही थी वह उसी दिशा में निरन्तर चलेगी। तीसरी दफती खड़ी करके श्रागे के मार्ग के सम्बन्ध में भी यह बात पायी जायेगी।

प्रकाश स्रोत के प्रत्येक विन्दु से अनेक किरणे चारो ओर प्रसरित होती हैं, परन्तु किसी विन्दु से चलने वाली कोई भी किरण अपने सीधे मार्ग पर चलती रहती है। जिस पदार्थ में प्रकाश फैलता है उसके। माध्यम कहते हैं (Medium)। यदि माध्यम के भौतिक गुण तथा वनावट

सर्वत्र एक से ही हैं तो प्रकाश का सरल रेखा गमन का सिद्धानत (Rectilinear propagation of light) पक्का निकलेगा। यदि एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम मे जायगा तो उसका मार्ग प्रवेश विन्दु पर वदल जायगा, किन्तु दूसरे माध्यम मे फिर सीधा रेखात्मक होगा।




मान लीजिये कि त्रापके पास प्रकाश का एक विन्दु स्रोत स है (Point source of light) इसमें से प्रकाश किरणों के रूप में चारों स्रोर फैलता है। यदि कोई वस्तु क ख इसके सामने स्रा पड़े तो क, ख का स्पर्श करती हुई किरणों की वीच की किरणे उससे रुक जायंगी श्रौर



चित्र ६९


स क ख त्रिभुज के भुजों के वीच का स्थान क ख के पीछे प्रकाश शून्य हागा अर्थात् क ख ग घ चेत्र अन्धकारमय हागा। इसी के छाया (Shadow) कहते हैं।

यदि प्रकाश स्रोत बड़े श्राकार का हुश्रा तो श्रवस्था कुछ भिन्न होगी।
मान ले। प्रकाश स्रोत स्पश है। श विन्दु से जे। किरणे निकलती हैं
वह क ख ग घ त्रेत्र मे नहीं पहुँच सकतीं इसी प्रकार स्प से निकलने
वाली किरणे क ख च छ त्रेत्र मे नहीं पहुँच सकतीं। स्पष्ट है कि क ख
च घ त्रेत्र में प्रकाश न स्प से श्रीर न श से पहुँच पाता है श्रीर इसीलिए
सश के किसी भी भाग से वहाँ प्रकाश न पहुँच सकने के कारण कख घच
में पूर्ण श्रंधकार होगा। यह त्रेत्र पूर्ण श्रंधकार का त्रेत्र श्रथवा प्रच्छाया
(Umbra) कहलाता है। इस त्रेत्र में खड़े मनुष्य के। सा श का के।ई
भाग न दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे कि यहाँ यह त्रेत्र श्रागे के। बढ़ता
चला जा रहा है।



क ग च चेत्र में श से किरणे नहीं पहुँचती परन्तु अन्य भागों से अकाश पहुँचता है। इसलिए क ग च चेत्र के। अर्थ अधकार का चेत्र अथवा उपच्छाया (Penumbra) कहते हैं इसी माँति ध ख छ भी पेनम्बा है।

यदि प्रकाश स्रोत क ख से वड़ा होगा तो पूर्णान्धकार चेत्र क ख से चलकर सकुचित होता चला जायगा। घ्र इस चेत्र का अन्तिम विन्दु होगा।



चित्र ७१

सूर्य त्रहण

सूर्य ग्रहण पड़ने का कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच मे चन्द्रमा का आजा जाना है। सूर्य वहुत वड़ा है, अतएव चन्द्रमा की छाया ऊपर दिखाई गई विधि से पड़ती है। यदि पृथ्वी पूर्णान्धकार चेत्र मे से निकली तो खग्रास दिखाई पड़ेगा अन्यथा कुछ हिन्सा अदृश्य होगा।

चन्द्र ग्रह्ण


चन्द्र ग्रहण तव पड़ता है जब पृथ्वी चन्द्र और सूर्य के बीच श्रा जाती है और उस की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है।

पन्द्रहवाँ ऋष्याय

परावर्तन तथा समतल दर्पण

प्रकाश शास्त्र की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पार दर्शक (Transparent) अपार दर्शक (Opaque) और धुन्धले (Translucent)।

जब कभी प्रकाश-िकरणे किसी वस्तु के तल पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ तो वायु मराडल में ही वापस लौट जाती हैं। इस किया का परावर्तन (Reflection) कहते हैं। तल जितना घुटा हुआ, पालिश किया हुआ होगा उतना ही अच्छा परावर्तन होगा। यदि तल के नीचे का पदार्थ पारदर्शक हुआ तो उसमें कुछ प्रकाश प्रवेश कर जाता है। आदर्श पारदर्शक पदार्थ अप्राप्य है। तह की मोटाई के अनुसार पदार्थ पारदर्शक अथवा अर्घ पारदर्शक या घुन्धले होते हैं। २ या ३ फुट गहरा पानी पारदर्शक होगा। इससे अधिक गहरा अपारदर्शक होगा।



किसी श्रॅंधेरे कमरे में सूर्य का कोई किरण समूह प्रवेश कर रहा हो तो उसका मार्ग वायु में के त्रसरेणुत्रों के कारण दृष्टिगोचर होगा। इस किरण समूह के। किसी दर्पण पर गिराकर प्रतिफलन होने दे। तुम देखेागे कि जिस स्थान पर प्रकाश गिर रहा है, उस पर यदि दर्पण के तल का लम्न खीचे (Normal at the point of incidence) तो लम्न के एक स्रोर स्रागुन्तक किरणें होगी स्रोर दूसरी स्रोर परावर्तित किरणे।

क ख-न्त्रापतित किरण है। (Incident ray) ख ग-परावर्तित ,, ,, (Reflected ")

घ ख - लम्ब है (Normal)

श्र आ दर्पण का परावर्तन तल है (Reflecting surface)


<क ख घ = श्रापतन केा ग्।

<ग खघ = परावर्तन केागा

यदि यह केाण नापे जावे तो वरावर पाये जायगे। क ख, ख ग, ख घ, रेखाएँ भी एक तल में (Plane) विद्यमान मित्रेगी।

परावर्तन के नियम

- (१) त्रापतित किरणे, परावर्तित किरणे त्रौर पतन विन्दु पर का लम्ब एक तल में विद्यमान रहते हैं।
- (२) पतन केारा श्रीर परावर्तन कोरा वरावर हाते हैं। प्रयोग—एक दर्पण श्र श्रा ड्राइग बोर्ड पर किसी काग़ज़ पर खड़ा



कर लो। इसके तल की चोतक एक रेखा काग़ज़ पर खीच दो। इसके

सामने के हैं रेखा खींच कर उस पर दे। पिन लगा दे। । प् प रेखा एक किरण का मार्गे प्रदर्शित करेगी। अब जहाँ प, प रेखा दर्पण से मिलती है। उस स्थान पर लम्ब खींच ले। और तब लम्ब की दूसरी ओर से दर्पण में देखते हुए एक पिन प इस प्रकार गाड़ दे। कि उसके पीछे प, और प के प्रति विम्ब छिप जायं। फिर एक और पिन प इस प्रकार गाड़ो कि प तथा प और प के प्रतिविम्ब इसके पीछे है। जायं। प प के पद चिन्हों में से एक रेखा खींचो। यह रेखा दर्पण से उसी विन्दु पर मिलेगी जहाँ प प रेखा मिलती है अर्थात् प पर। नाप कर देख ले। कि प ल से दोनों रेखाएँ प प ए और प प बराबर के। जनती हैं।

यहाँ प, प, आपितत किरण है और प, प, परावर्तित किरण।

दर्पण का घूमना


प् प् को अपने स्थानों पर रख कर दर्पण के। १५ डिग्री घुमा दो। तदनन्तर परावर्तित किरण का मार्ग पूर्ववत खींच ले। | मान ले। कि यह मार्ग प् प है। प प प तथा प प प रेखाओं में ३० डिग्री का के। ण मिलेगा। अतएव सिद्ध है कि आपितित किरण का मार्ग स्थिर रहने पर यदि दर्पण का डिग्री घुमा दिया जाय तो प्रति फिलत किरण २ का डिग्री हट जायगी।

यदि \mathbf{q}_{3} प $_{8}$ रेखा के। स्थिर रखकर दर्पण घुमाया जाय तो मालूम होगा कि \mathbf{q}_{4} प $_{2}$ के। हटाना पड़ेगा जिसमें कि परावर्तित किरण \mathbf{q}_{3} पूर्ववत रहे। \mathbf{q}_{4} के। दुगनी डिग्रियाँ में हटाना होगा।

प्रतिविम्ब (Image) कहाँ बनता है ?

श्रा द्र्या द्र्पेण के सामने लम्ब से हटकर बाई श्रोर प पिन गाड़ दे।। त्रव लम्ब की दाहनी तरफ से देखकर एक पिन प्रइस प्रकार गाड़ो कि प्रविद्या पर प का प्रतिविम्ब दिखाई पड़े श्रथवा प्रके पीछे प्रविद्या प का प्रतिविम्ब दिखाई वार्षे। इसी प्रकार प्रकार गाड़ो कि प्रविद्या प का प्रतिविम्ब श्रदृश्य है। जायँ। इसी प्रकार प्रविद्या कि प्रविद्या वार्षे।

श्रीर प का प्रतिविम्न उसके पीछे छिप जायें । पः पः के श्रीर पः पः के पद चिन्हा से से रेखाएँ खीचो । स्पष्ट है कि प पः श्रीर प पः



चित्र ७४

श्रापतन किरणों की परावर्तित किरणे प, प, श्रौर प, प, हैं। इन के पीछे की तरफ बढ़ा कर पा विन्दु पर मिलने दे। पा ही प विन्दु का प्रतिविम्ब है।


इसी प्रकार प से चलने वाली श्रन्य किरणों का खीचा जाय श्रौर उनकी परावर्तित रेखाएँ भी जात करली जाय तो वह भी पीछे की श्रोर बढ़ाने पर पा में जा मिलेगी।

श्रतएव सिद्ध हुश्रा कि पा ही प का प्रतिविम्ब है, क्योंकि प्रित फलन के वाद प से चलने वाली सभी किरणे उससे श्राती हुई हिंगोचर होती हैं। प श्रीर पा की दूरी दर्पण से वरावर होगी। प पा रेखा दर्पण को समकेाण पर काटती हैं। यहाँ प्रतिविग्व श्रवास्तविक या काल्पनिक (Virtual) है।

श र का प्रतिविस्व

मान लेा कि दर्भेण अ आ के सामने शरवस्तु रखी है। श और र

के प्रतिविम्य श, तथा र, हांगे। जहाँ श, श्रौर र, की दूरी दर्पण से



चित्र ७५

श श्रौर र की दूरी के बरावर होगी श्रौर श श, तथा र र, दर्पण से समके ए वनाती हैं। गी।

"३" का प्रतिविम्य


यदि दर्पण के सामने "३" का श्रक दफ्ती पर काट कर लम्बरूप रखा जाय तो दर्पण मे "६" का श्रंक दीख पड़ेगा।

मनुष्य का प्रतिविस्य


यदि किसी दर्पण के सामने छाप खड़े हो जायें तो छाप का दहना छा प्रतिविभ्य का वार्या छंग बनेगा छौर वार्यो दहना हो जायगा।

समानान्तर द्र्णेग्

यदि दो समानान्तर दर्पणों के यीच कोई वन्तु राव दी जाप नो दोनों दर्पणों में उसने प्रानेक प्रति विम्य दिखाई पड़ेंगे। कारण यह है कि कोई होटा किरण समूह जो उस वक्त में चल कर किमी दर्पण पर गिरना है वह वहाँ से प्रतिपत्तित होकर दूसरे पर गिरना है। दूछरे से प्रतिम्लित होकर पिर पहले पर गिरता है। इस प्रचार प्रानेक वार वे किरागें इस दर्पणों पर गिरती हैं पौर प्रत्येक प्रतिम्लन में एक प्रतिविम्य दिसाई




पड़ता है। यह सब प्रतिविम्ब प से खींचे गये लम्ब पर स्थित दिखाई पड़ेंगे।



चित्र ७७

समकोगा द्र्पग

यदि दो दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाकर रखे जायँ तो उनमें एक वस्तु के तीन प्रतिविम्ब दिखाई देगे जैसा चित्र में किरणों के मार्ग से दिखाया गया है। देखो चित्र ७७



भुके हुए द्र्णा

यदि दो दर्पण O M_1 तथा O M_2 भुके हुए हों तो उनके बीच में रखी वस्तु के अनेक प्रतिबिम्ब बनेगे। इनकी सख्या जानने का गुर यह है $\frac{360}{40}$ — १ — प्रतिबिम्बों की संख्या, जहाँ क वह कोण है जो दोनों दर्पण एक दूसरे के साथ बनाते हैं।

सोलहवाँ श्रध्याय

गोलीय दर्पेण (Spherical mirrors)

श्चव तक हमने समतल दर्पणों पर से होने वाले परावर्तन का श्रध्ययन किया है। परन्तु परावर्तन सभी प्रकार के तलों से हो सकता है। अतएव द्र्पण भी अनेक प्रकार के होते हैं। कलई या पालिस किये हुए लोटों गिलासों या थालियों के तल भी एक प्रकार से दर्पण माने जा सकते हैं। उनमें बालक-गण अपनी अनेक प्रकार की आकृतियाँ देख देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। दर्पण तल भेद से उन्नतोदर या नतोदर होते हैं। जब पालिश किया हुन्ना तल वाहर को उभरा रहता है तो दर्पण उन्नतोदर कहलाता है। यदि यह तल भीतर को दबा हुआ हो तो दर्पण नतोदर कहलाता है। इसी प्रकार तल किसी गोले से, दीर्घ वृत्त श्रथवा वलयाकार पिएडों से काटकर बनाया जाय अथवा उनके एक भाग की आकृति का हो तो उस दर्पण को गोलीय, दीर्घ वृत्ताकार श्रयवा वलयाकार दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण (नतोदर) हजामत वनाने के दर्पणों मे काम त्राते हैं। इन दर्पणों मे एक त्रोर समतल दर्पण त्रौर दूसरी त्रोर नतोदर गोलीय दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण मे देखने से मुँह यथावत दीख पड़ता है। परन्तु नतोदर दर्पण में मुँह का प्रतिविम्ब चाहे जितना बड़ा करके देखा जा सकता है। दीर्घ वृत्तीय श्रथवा बलयाकार दर्पण लालटेनों या लेम्पों मे प्रकाश को दूर तक फेकने मे काम आते हैं।

इम केवल गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे।

नतोद्र गोलीय द्रपंग


Concave (Spherical) Mirror

M A M' किसी नतोदर दर्पण का खाका है। इस दर्पण का श्रथवा उस गोले का केन्द्र, जिसको काटकर यह दर्पण बना हुआ माना जा सकता

नतोदर गोलीय दर्पण्य र्

है C है। A इस दर्पण की पालिश की हुई सतह की मध्य विन्दु (Pole) है। यदि A तथा C को मिलाकर एक रेखा खीची जाय तो वह इस दर्पण की मुख्य श्रद्ध (Principal Axis) होगी। गोलीय दर्पणों के तल पर से जो परावर्तन होता है वह भी परावर्तन के दोनों नियमों के श्रनुसार ही होता है।

यदि कोई किरण B M जो श्रद्ध A C के समानान्तर है दर्पण पर गिरकर परावर्तित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात् इस प्रकार मुड़ जायगी कि वह एक विशेष बिन्दु F में होकर निकलेगी । या यों समिभये कि जितनी किरणे श्रद्ध के समानान्तर चलकर परावर्तित होंगी वह परावर्तन होने के पश्चात् F बिन्दु में होकर जायगी । इस बिन्दु को दर्पण की नामि (Focus) कहते हैं । नामि A तथा C के ठीक मध्य में स्थित होती है ।



चित्र ७९

 $\therefore \angle M C F = \angle C M F : C F = F M.$


परन्तु यदि दर्पण की मुँह छोटा हुन्रा तो

FM=FA : CF=FM=FA

श्रयवा F रेखा C A का मध्य बिन्दु है। यदि श्रच् पर कोई दीप्त विन्दु दर्पण से बहुत दूरी पर रखा जाय तो जो किरणे उससे श्रायंगी वह समानान्तर होंगी श्रतएव परावर्तन के पश्चात् वह F पर एकत्रित हो जायंगी। श्रर्थात् बहुत दूर के रखे हुए विन्दु का प्रतिविम्व नाभि पर बनेगा।

श्रव मान लीजिये कि उक्त विन्दु P हम दर्पण की श्रोर लाते हैं श्रीर केन्द्र से कुछ दूर पर रखते हैं। इस विन्दु से चलने वाली श्रनेक किरणों में से दो किरणे P L तथा P A ले लीजिये।

L विन्दु पर लम्ब होगा C L (क्यों वृत्त के किसी विन्दु पर उस विन्दु में से निकलने वाला ऋषंव्यास ही लम्ब होता है) श्रतएव परावर्तित होकर P L का मार्ग L Q होगा। इधर P A किरण दर्पण पर लम्ब रूप टकरायेगी, श्रतएव श्रपने ही मार्ग पर लौट श्रायगी श्रर्थात् P Q लौटेगी A Q होकर। L Q तथा A Q श्राकर मिलेगी Q पर, श्रतएव Q को P का प्रतिविम्ब मानेगे। यह प्रतिविम्ब F तथा C के मध्य में



चित्र ८०-नतोदर दपेण से परावर्तन

होगा। यदि P को C की तरफ चलावे तो Q भी C की तरफ आयेगा। C पर जव P आ जायगा तो Q भी वही बनेगा। अर्थात् केन्द्र पर वस्तु और प्रतिविम्त्र का सम्मिलन होगा।

श्रव यदि P को C तथा F के बीच मे ले श्रावे तो Q लाघ कर C की दूसरी तरफ चला जायगा । जब P चलकर F पर जा पहुँचेगा तो

Q दर्पण से बहुत दूर चला जायगा। P यदि F को पार कर जायगा तो प्रतिविम्ब दाहिनी श्रोर किसी स्थान पर न बनेगा श्रर्थात् किसी भी स्थान पर पर्दा रखकर उस पर दिखाया न जा सकेगा, वरन् दर्पण के भीतर (जैसा समतल दर्पणों में होता है) दिखाई पड़ेगा। पहले तो प्रतिविम्ब सच्चा या वास्तविक था (Real) परन्तु श्रव काल्पनिक या श्रवास्तविक (Virtual) हो गया।

प्रतिविम्ब का स्थान

Position of the image


प्रतिविम्ब का स्थान निकालने के लिए नीचे वताई हुई किरणों मे से किन्हीं दो का उपयोग कर सकते हैं।

- (१) किरण P A जो श्रच्च के समानान्तर है परावर्तन के पश्चात् नामि F मे होकर जायगी।
- (२) किरण P C जो केन्द्र में होकर दर्पण को जाती है, वह परावर्तन होने के पश्चात् अपने मार्ग से ही लौट आवेगी।
- (३) किरण PF परावर्तित होकर श्रन्त के समानान्तर होकर लौटेगी।

इन्हीं श्रापतित तथा परावर्तित किरणों से नीचे के चित्र खींचे गये हैं।

उन्नतोद्र द्र्पेण (Convex Mirrors)


उन्नतोदर दर्पण के विषय में भी वहीं सब वाते ठीक हैं जो नतोदर दर्पण में वतायी गई हैं। केवल इतना अन्तर है कि उसकी नाभि तथा प्रतिविम्व सदैव काल्पनिक हैं। प्रतिविम्व नाभि और मध्य विन्दु के वीच में कहीं न कहीं हिण्टगोचर होता है। जब दीस विन्दु अनन्त दूरी पर होता है तो प्रतिविम्व मि पर दिखाई देगा। जब दीस विदु मध्य विन्दु के समीप होगा तो उसका प्रतिविम्व भी वहीं दिखाई देगा।




चित्र ८१-- उन्नतोदर दर्पण से परावर्तन

प्रतिविम्ब का श्राकार नतोदर द्र्पण में

- (१) जब दीप्त वस्तु अनन्त दूरी पर होती है तो प्रतिविम्ब छोटे आकार का, वास्तविक तथा उल्टा नामि पर बनता है।
- (२) जब दीप्त वस्तु अनन्त से केन्द्र की तरफ चलती है तो प्रति-विम्व नाभि से केन्द्र की तरफ चलता है। उसका आकार निरन्तर बढता रहता है।




(३) फेन्द्र पर दी॰ व॰ के पहुँचने पर प्रतिविम्न पूर्ववत उलटा, वास्तविक, पर समान श्राकार का बनता है।




चित्र ८३

(४) जय दी० व० केन्द्र से नाभि की ऋोर चलती है। तो प्रति-विम्य उलटा, ऋौर वास्तविक होता है ऋौर उसका ऋाकार निरन्तर बढ़ता जाता है।




चित्र ८४

(५) जब दी॰ व॰ नामि पर पहुँच जाती है तो प्र॰ वि॰ बहुत बड़ा, उलटा श्रीर वास्तविक होता है श्रीर श्रनन्त पर बनता है।



चित्र द्य

(६) नाभि से जब दी० व० मध्य विन्दु की तरफ चलती है तो प्र० वि० काल्पनिक और खड़ा बनता है। वह अनन्त ने म० वि० की तरफ चलता है।




चित्र ८६

- (७) म० वि० पर दोनों समान हो जाते हैं। उन्नतोदर दर्पण में प्रतिविम्ब का ध्राकार
- (१) प्रतिविम्ब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा खड़ा ऋौर काल्पनिक होता है।
- (२) जब दी० व० अनन्त दूरी पर होती है तो प्रतिविम्ब नाभि पर बनता है। आकार बहुत छोटा होता है।
- (३) जब दी॰ व॰ अनन्त से दर्पण के मध्य विन्दु की ओर चलती है तो प्र॰ वि॰ भी नाभि से उसी की ओर चलता है।
- (४) म० वि० पर दोनों त्राकार मिल जाते हैं। उनका त्राकार भी बराबर होता है।

सत्रहवाँ भध्याय

वर्तन


जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को विभाजित करने वाले तल पर उसका मार्ग कुछ हट जाता है। मान लो कि क ख तल के ऊपर वायु ग्रौर नीचे काँच है। वायु मे चलती हुई कोई किरण क ख से ल विन्दु पर टकराती है। इसका कुछ ग्रश तो परावर्तित होकर वायु में लौट पड़ता है ग्रौर कुछ ग्रंश काँच में प्रवेश



करता है। ल पर ल च लम्ब खीचो, ल ट किरण परावर्तन का परिणाम है श्रीर वायु में ही लौट जाती है। ल स किरण कांच में प्रवेश करेगी। यह किया वर्तन कहलाती है। ल स लम्ब की श्रोर प ल की श्रपेना कृत श्रिधिक भुकी हुई है। केाण प ल च पतन केाण angle of incidence कहलाता है। कोण य ल स वर्तन वेाण कहलाता है। यदि ल को केन्द्र मान कर किसी भी श्रर्ड व्यास का कोई वृत्त खींचो । यह वृत्त प ल, ल स के। त, थ विन्दुश्रों पर काटेगा । त, थ से दे। लम्ब व य पर गिराश्रो । प्रयोगों द्वारा पता चलेगा कि त द का मान सदैव एक सा रहता है। जव जब वायु में से प्रकाश का वर्तन कॉच में होगा यह मान सदा एक सा रहेगा। इस मान को वर्तनीय सख्या कहते हैं।

यहाँ यह बतला देना परमावश्यक है कि काँच बहुत प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार के काँच के लिए वर्तनीय सख्या भी जुदी होगी।

प्रयोग—श्र श्रा इ ई एक काँच का श्रायताकार पटल है। इसके। एक काग़ज़ के ऊपर किसी चित्र-पट्टी पर रख दो। प, प, दो पिन एक श्रोर गाड़ कर पटल की दूसरी श्रोर से इनका देखे। श्रीर प, प, दो पिन इस प्रकार गाड़ो कि प, के पीछे प, प, के प्रतिविम्ब छिप जायं। श्रीर प, के पीछे यह तीनों भी छिप सके।



प, प, श्रापतित किरण है, प, प, निर्गत किरण है। यह किरण

पटल से ल तथा च विन्दुओं पर मिलती है अर्थात् कॉच में ल पर प्रवेश करती है अरि च पर निकल आती है, अतएव कॉच के भीतर प्रकाश का मार्ग ल च होना चाहिये। अतएव वर्तित किरण ल च हुई। अब पूर्ववत वृत्त खींच कर वर्तनीय संख्या निकाल लो। प, प, के स्थान बदल देने से प्रयोग कई बार करो और देखों कि वर्तनीय संख्या स्थिर (Constant) है।

वर्तन के नियम

- (१) जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम मे प्रकाश प्रवेश करता है तो ग्रापतित किरण, पतन विन्दु पर खींचा हुन्ना लम्ब तथा वर्तित किरण एक तल मे पाये जाते हैं।
- (२) पतन केाण और वर्तन केाण की ज्याओं का सम्बन्ध स्थिर रहता है जब तक कि माध्यम वही रहते हैं। [किसी कोण की ज्या = लम्ब कर्ण ; उपर्युक्त प्रयोग में कर्णों को बराबर कर दिया है। इसलिए लम्बों का श्रमुपात वही है जो कोणों के ज्याओं में होता]

से सटा कर एक पिन त्न गाड़ दो।

श्रव पटल की दूसरे तरफ से देख


कर प्, प् दो पिन गाड़ो जिसमें

प् के पीछे त्न का प्रतिरूप छिप

जाय श्रीर प् के पीछे यह दोनों

छिप जाय।

यहाँ ल च किरण कोच में चल कर च विन्दु पर बाहर निक्ल श्राती है। इस बार किरण काँच से बाय में श्रा रही है। इस लिए =



चित्र ८६

वायु में श्रा रही है इस लिए च पर खींचे लम्ब में श्रिधिक इट कर श्रायेगी। प्रकाश जब गुरुतर माध्यम में प्रवेश करता है तो लम्ब की श्रोर उसका मार्ग भुक जाता है। जब गुरुतर माध्यम से हल्के माध्यम में प्रवेश करता है तो लम्ब से हट जाता है।


पहले वाले प्रयोग से यह जात होगा कि प ल और च ह किरणें समा-नान्तर हैं। दोनो प्रयोगों से यह ज्ञात होगा कि वायु से काँच मे वर्तन के लिए जा वर्तनीय सख्या होती है वह काँच से वायु में वर्तन की वर्तनीय सख्या से उलटी होगी। जैसे यदि पहली संख्या १-५ है तो दूसरी सख्या विश्व अथवा ६६ होगी।

द्रवो की वर्तनीय संख्या

यदि एक खोखला कुएड भ्रा श्रा इ ई मिल जाय तो उसमे भरकर इवों की वर्तनीय सख्या निकाल सकते हैं।


पूर्ण प्रति फलन या परावर्तन

हम देख चुके हैं कि जब वायु में चलती हुई किरण काँच तल पर पहुँचती है तो श्रंशतः परावर्तित श्रौर श्रशतः वर्तित होती है। श्रतएव पूर्ण प्रति फलन न होगा। श्रव थोडी देर के लिए श्रनुमान कर लीजिये



कि काँच में चलती हुई कोई किरण काँच के तल तक पहुँचती है। यहाँ भी अशतः प्रति फलन और अशतः वर्तन होगा। परन्तु ध्यान से देखिये पतन के। ए वर्तन के। ए च से छोटा है। यदि ए के। क्रमशः बढावे तो


प्रक ऐसी स्थिति त्रा जायगी जिसमे च प्रायः ९० क्रश का हे। जायगा। (चित्र ६१) यदि च का मान इससे तनिक भी बढ़॰ जायगा तो वर्तन होना वन्द हो जायगा, केवल परावर्तन होगा। श्रस्तु व का यह मूल्य नियुगा कोगा (Critical angle) कहलाता है। यदि पतन केागा नियुगा



कोण से कम हुन्ना तो वर्तन न्नौर परावर्तन दोनों हागे। यदि उससे न्नधिक हुन्ना तो केवल परावर्तन होगा। यह क्रिया पूर्ण परावर्तन कहलाती है। यह तभी सम्भव होती है जब प्रकाश किसी भारी माध्यम से हलके माध्यम में जा रहा है।

मृगतृष्णा (Mirage)


गरम रेतीले प्रदेशों मे दूरस्थ पिएडों की अथवा आकाश की उल्टी तसवीरे धरातल के नीचे दिखाई पड़ने लगती हैं, जिनसे यह भ्रम हो जाता है कि कोई जलाशय है, जिसमें यह प्रतिविम्ब पड़ रहे हैं।



चित्र ९२—मृगतृष्णा

बात यह है कि गरम रेत के सपर्क से वायु उत्तप्त होकर हलकी हो , जातो है, परन्तु ऊपर की वायु का धनत्व श्रधिक रहता है। वस्तुतः पृश्वी


से ऊपर की श्रोर क्रमशः घनत्व कुछ दूर तक बढता जाता है। इस प्रकार वस्तुतः हमें बढते हुए घनत्व की हवा की तहें मिलती हैं। किसी दूरस्थ वृक्ष की चोटी से चलती हुई किरणे जब पृथ्वी की श्रोर श्रग्रसर होती हैं तो घने माध्यम से तरल तर माध्यम मे प्रवेश करती हैं। प्रत्येक तरलतर तह पर, स्तर पर, किरणे लम्ब से हट जाती हैं श्रोर श्रन्त में किसी ऐसे प्रस्तर पर पहुँचती हैं जहाँ पूर्ण प्रतिफलन हो जाता है। तब यह किरणे ऊपर की श्रोर मुड़कर दर्शक तक पहुँचती हैं श्रोर उसको वृक्ष का उलटा प्रतिबिम्ब पृथ्वी मे दिखाई पड़ता है। (देखो चित्र ६२)



चित्र ९३

वायुमग्डल में उलटे लटकते जद्दाज़

इससे उल्टी किया ध्रुव प्रदेशों के शीत प्रधान देशों में होती है। वहाँ चितिज के नीचे स्थित जहाजों से ग्राने वाली किरणे पृथ्वी से सलग्न घनी भूत वायु के प्रस्तरों में चलकर ऊपर के तरलतर प्रस्तरों में प्रवेश करती हैं। किसी प्रस्तर विशेष पर पहुँच कर उनका पूर्ण प्रति-फलन होता है श्रोर दर्शक को जहाज़ वायुमएडल मे उलटा टगा दिखाई पड़ता है।



विश्व ६६° की सूची में बंद

यदि कोई मनुष्य पानी में डुबकी लगाकर ऊपर को र्श्वांखें करके खोलें तो जल के तल पर स्थित पिंड उसको वायु में स्थिति दिखाई पड़ेंगे। यह सब एक सूची के अन्दर बद होंगे जिसका कोण ९६° ३० होगा, क्योंकि पानी का निपुण कोण (Critical angle) ४८° १५ है।

ट्रटे काँच की चमक

किसी खिड़की के काँच मे यदि कोई दरार हो तो वह भी पूर्ण प्रति फलन से बड़ी चमकदार दिखाई पड़ेगी।


सायंकाल या प्रातः काल के समय इसी प्रकार खिड़कियों में लगे काँच बड़े चमकीले दिखाई पड़ते हैं।

हीरे की चमक दमक

हीरे की चमक दमक भी उसके तराशे जाने की चतुराई पर नि र है। उसका ऊपरी भाग काटकर उसमें ऐसे पहलू बनाये जाते हैं कि भीतर ही भीतर पूर्ण प्रति फलन हो और वह ज्योतिर्भय दिखाई पड़े। हीरे का निपुण कोण भी बहुत छोटा होता है, जिससे इस कार्य में बड़ी सहायता मिलती है।

मोटे द्र्णण में प्रतिविंव

मोटे काँच के दर्पणों मे परावर्तन पिछले तल से होता है। अतएव अनेक प्रतिबिम्न दिखाई पड़ते हैं, जैसा चित्र ६५ मे दिखाया है। इनमे से दूसरा प्रतिबिंव अधिक प्रकाशमय दीखता है।




चित्र ६५-मोटे दर्पण में परावर्तन

 $P\ Q$ स्त्रापितत किरण है। Q पर पहुँचने पर इसमे से कुछ प्रकाश प्रतिफलन द्वारा $Q\ R$ दिशा में जाता है। स्त्रीर Q_1 से स्त्राता दिखाई देता है। स्त्रिधिकाश प्रकाश काँच में प्रवेश कर L पर से प्रतिफलित होता है स्त्रीर S पर पहुँच कर कुछ तो भीतर ही SS_1 मार्ग पर लौट जाता है स्त्रीर स्त्रिधिकाश $S\ R_1$ मार्ग से वाहर निकल कर Q_2 से स्त्राता दिखाई पड़ता है। स्त्रतएव Q_2 वड़ा चमकीला प्रतिविंव होगा। स्त्रन्य प्रतिविंव Q_3 , Q_4 स्त्रादि स्थानों पर दिखाई पड़ेगे।

माटे काँच में प्रति फलन

इस दशा मे पहला प्रतिविव ही चमकदार होगा। दूसरा धुधला।

श्रिधक प्रति बिंब न दीखेंगे। परन्तु मोटे दर्पण में ५ या ६ प्रति बिंब सहज ही दिखाई दे जाते हैं।



पानी में डूबी हुई चीज़ उठी हुई दिखाई देगी


यदि Q पानी में डूबा है तो उससे चलने वाली किरणें पानी के बाहर श्राकर लम्ब से श्रलग हट जायंगी श्रौर O' से श्राती दिखाई पडेंगी। श्रतएव O उठी हुई मालूम होगी। यही कारण है कि किसी छड़ी को पानी में तिरछा करके श्रशतः डुबोऍ तो डूबा हुश्रा भाग ऊपरी भाग से टूट कर ऊपर को मुड़ा दिखाई देगा।

श्रठारहवाँ श्रध्याय

तिपहल, वर्ण विच्छेद और रंग


प्रयोग—कखग काँच का एक तिपहल किसी ड्राइंग बोर्ड पर इस प्रकार रखो कि तीनों तल ऊर्ध्व स्थिति में रहे। तब अइ दो आलपीन उसकी एक तरफ गाड़ कर दूसरे पार्श्व कग से उनके प्रतिबिम्ब देखो। पता चलेगा कि खग तल के पास ऑख रखकर क की तरफ देखने से प्रतिबिंव दिखाई पड़ते हैं। आई दो आलपीन गाड़कर निकलने वाली, निर्गत, किरण का मार्ग निर्धारित कर लो। क ख ग की सीमा का भी उल्लेख करके तिपहल के हटा दे। आई किरण कख तल पर प विंदु पर मिलती है और फ विन्दु पर निकल कर आई दिशा में चलती है। अतएव कॉच के भीतर पफ मार्ग का अनुसरण करती है।

त्रतएव अइ—आपितत किरण है। पफ—वर्तित किरण है। आई—निर्गत '' "



स्पन्ट है कि स्र तथा इ के प्रतिविंग स्र, इ, रेखा पर दिखाई पड़ते हैं। स्रइ तथा स्राई के वीच का के। (Deviation) हटाव कहलाता है। प्रयोग—अब तिपहल के। पूर्ववत रखकर उसे इस प्रकार धुमाओ कि क किनारा दाहिनी ओर सरके। साथ ही साथ आई रेखा पर ऑख रखकर आ, इ, की ओर देखते रहे।। जात होगा कि ज्यों ज्यों तिपहल धुमाया जा रहा है त्यों त्यों आ, इ, भी दहनी तरफ चल रहे हैं और कुछ दूर तक दिखाई देकर दृष्टि के बाहर चले जाते हैं।


श्रव तिपहल के किनारे क के। वाई तरफ घुमाश्रो। श्रव है, फिर हिष्ट गोचर होंगे श्रौर वाई तरफ चलेंगे। क के घुमाते रहने पर कुछ समय तक श्रव है, उतर कर श्र इ की तरफ चलते हैं, तदनन्तर फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। जहाँ पर यह श्रपनी गित की दिशा बदले उस स्थान के। साव-धानी से जॉच लो श्रौर इस स्थान की निर्गत रेखा का मार्ग श्रंकित करलो। इस स्थान पर हटाव न्यूनतम होता है। श्रतएव यह न्यूनतम हटाव की स्थित (Position of minimum deviation) कहलाती है।



जब क दिहनी तरफ घुमाया जा रहा था, हटाव बढ़ता जाता था— यहाँ तक कि इतना ज्यादा हे।गया कि प्रतिबिंब दिखाई न पड़ते थे। जब क बाई स्त्रोर घुमाया गया तो हटाव कम हाते हाते न्यूनतम है। गया श्रीर तदनन्तर बढ़ने लगा। १—न्यूनतम हटाव की स्थिति मे स्रइ तथा स्रा ई (स्रापित तथा निर्गत) किरणे कख तथा कग तलों से बराबर केगण वनाती हैं। स्रर्थात् इन तलों की तरफ देानों का भुकाव बराबर रहता है।

२—ग्रइ रेखा भी त्राधार खग की तरफ भुकी है श्रौर निर्गत रेखा भी। त्रर्थात् तिपहल के मोटे भाग की श्रोर दोनों का भुकाव हेाता है।


प्रयोग—मान लो कि किसी ब्रॅघेरे कमरे में कोई प्रकाश की किरण श्रइ दिशा में स (सूर्य) से ब्रा रही है ब्रौर फर्श पर पड़ कर सूर्य का प्रतिबंब सा बना रही है। यदि किरण का तिपहल के पार्श्व कख पर गिरने दिया जावे ब्रौर निर्गत किरण ब्रा ई के। किसी सफेद दफती या दीवार पर डाला जाय तो उस दफती पर सात रंग का एक रगीन रिश्मिचत्र बन जायगा। इस रगीन चित्र में सब से कम हटा हुन्ना लाल रंग होगा ब्रौर सबसे श्रिधिक हटा हुन्ना कासनी रग। इन दोनो के बीच में पाँच रंग कमशः नारंगी, पीला, हरा, श्रासमानी, श्रौर नीला मिलेंगे।



यह सूर्य के प्रकाश के सात घटक हैं । इनका प्राचीन काल में सूर्य के साथ घोडे अथवा अग्निदेव के सात सर मानते थे।

इन सात रंगों में से मुख्य (Primary) रंग तीन हैं—लाल, पीला श्रौर नीला, जिनके मिश्रण से श्रन्य रंग वन जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश

पदार्थी पर पड़ता है तो सभी रग उस पर गिरते हैं, परन्तु भिन्न भिन्न मात्रात्रों में उनका शोषण तथा प्रतिफलन या परावर्तन होता है। जो पदार्थ लाल दिखलाई पड़ता है वह लाल रग कें। छोड़ और सब रंग सोख लेता है। अतएव पदार्थी का रंग उन रंगों के अनुसार होता है जिनकें। वह सोखते नहीं, वरन् प्रति फलन कर देते हैं। सफेद पदार्थ सब रगों के लौटा देते हैं और काले सब रगों कें। सोख लेते हैं। अतएव सफेद त्याग का द्योतक है।




काँच के चौकार दुकड़े में से जब किरणे निकलती हैं तो भी वर्ण विश्लेषण हो जाता है। परन्तु जितना विश्लेपण पहले आधे भाग में होता है उतना संश्लेपण दूसरे आधे मे हो जाता है, परिणाम यह होता है कि काई रंग नहीं दिखाई पड़ते। केवल उसके द्वारा देखने पर वस्तुएँ कुछ हटी सी प्रतीत होती है।

उन्नीसवाँ श्रध्याय

ताल (Lens), दूर दर्शक तथा ध्रमुचीक्ण यंत्र (Telescope and Microscope)

यदि काँच खरड के दानों अथवा एक पार्श्व वर्तुलाकार अथवा गोलाकार हों तो वह लेस अथवा ताल कहलाता है। ताल छः प्रकार के हाते हैं जिनकी आकृतियाँ चित्र १०१ तथा १०२ मे दिखलाई गई हैं।

पहले तीन उन्नते। दर हैं अर्थात् बीच में मोटे हें और सिरों पर से पतले। पिछले तीन नतोदर हैं अर्थात् बीच में से पतले और किनारों पर मोटे। एक अथवा दे। तलों के नते। दर अथवा उन्नते। दर होने से, इनमें हे। कर निकलने वाली किरणों के वर्तन में बड़ा परिवर्तन तथा चमत्कार उत्पन्न है। जाता है और यह अनेक कामों में आने लगते हैं।



चित्र १०१-- उन्नतोदर ताल


चित्र १०२---नतोदर ताल

जिन युवकों की दृष्टि दुर्बल हेाती है वह प्रायः नतोदर तालों के चरमें काम में लाते हैं। चूढ़े आदिमी उन्नतोदर ताल के ऐनकों का उपयोग करते हैं। आतिशी कॉच, तथा शहत् प्रदर्शक कॉच (Magnifying glass) उन्नतोदर ताल ही होते हैं।

ताल की नाभि

किसी उन्नतोदर ताल के। धूप में इस प्रकार थामे। कि उसके एक पार्श्व पर प्रकाश किरणें लम्बतः गिरे श्रौर उसके दूसरी तरफ काला कपड़ा रखकर ताल की स्थिति इस प्रकार संभालों कि कालें कपड़े पर सब से छोटा सूर्य का प्रतिविम्ब बने। इस विन्दु के। ताल की नाभि (Focus) कहते हैं। नाभि की जो ताल से दूरी होती है उसे (Focal length) नाभ्यन्तर कहते हैं। थोड़ी देर में कपड़ा जल उठेगा, यदि न जलेगा तो उक्त स्थान बहुत गरम है। जायगा। (देखों चित्र ६३)


यदि छाया में ताल के। खड़ा कर दे ते। ताल के एक तरफ जो वस्तुएँ दूर पर रखी होंगी उनका चित्र ताल की दूसरी तरफ वन जायगा। जिस स्थान पर एक दफती रखने से दूर की चीज़ों का चित्र साफ साफ वन जाय, वही स्थान ताल की नाभि है।



श्रंघेरी कें। करी में ताल से तीन चार गज पर मोमवत्ती रखने से, उसका उलटा चित्र ताल की नाभि पर दूसरी श्रौर बनेगा। यह प्रयोग कर नाभ्यन्तर नाप लें। तदनन्तर मोमवत्ती को ताल की तरफ सरकाश्रो तो चित्र ताल में दूर इटेगा। ज्यों ज्यों बत्ती पास लाई जायगी, प्रतिविंव इटता जायगा। जब बत्ती ताल से नाभ्यन्तर से दुगनी दूरी पर होगी, प्रतिविंव भी उतनी ही दूरी पर होगा। वह पूर्ववत उलटा बनेगा पर श्राकार में बढ़ कर बत्ती के बराबर का होगा।

जब बत्ती श्रौर पास लाई जायगी ते। प्रतिविम्ब श्रौर दूर हट जायगा यहाँ तक कि जब बत्ती नाभ्यन्तर भर दूरी पर होगी ते। प्रतिविंव दूर की दीवार पर स्पष्ट दिखाई देगा। श्रव भी यह उत्तटा ही बनेगा परन्तु होगा बहुत बड़ा।

श्रव यदि बत्ती ताल से नाभ्यन्तर से भी श्रिधिक पास लाई जायगी। तो प्रतिबिंव दूसरी श्रोर न बनेगा, वरन् ताल की दूसरी श्रोर से देखने पर उसी श्रोर दिखाई देगा जिधर बत्ती रखी है।




चित्र १०४

यह प्रतिबिम्ब सीधा, खड़ा, बड़ा श्रौर श्रवास्तविक (Viitual) होगा। इस समय यह ताल (Magnifying glass) का काम दे रहा है। इस ताल के। किसी पुस्तक पर रखकर कमशः उठाइये। श्रद्धर श्रब बड़े दिखाई पड़ेंगे।

उन्नतोद्र ताल का प्रयाग

जिस प्रकार ऊपर बतला चुके हैं कि एक श्रोर कोई वस्तु रखकर उसका उलटा प्रतिविम्ब ताल की दूसरी तरफ बना सकते हैं, उसी प्रकार यदि छाटा सा बक्स लेकर उसके एक पाश्व में छेद करके ताल लगा दे तो बाहर की वस्तुश्रों के चित्र उसकी पीछे की दीवाल पर बना सकते हैं। यह सिद्धान्त (fixed focus) केमरो का है जो प्राय: १० या १२ फुट से श्राधक दूरी पर रखी वस्तुश्रों का फाटो उतारने मे काम श्राते हैं श्रौर (Box Camera)

चक्स केमरा कहलाते हैं। लेन्स की पिछली वाली दीवार पर प्लेट लगा रहता है, जिस पर लगे हुए मसाले पर प्रतिविम्ब बनता है और उसमें रासायनिक परिवर्तन कर देता है। इन्हीं परिवर्तनों का श्रिधक तीव करने की विधि (Developing) कहलाती है। तदनन्तर अपरिवर्तित मसाले के। हैपों में डालकर अलग कर देते हैं (Fixing)। पानी से अच्छी तरह धोकर, सुखाकर, नैगेटिव तैयार हा जाता है। इसी नैगेटिव से मसालेदार कागज पर चित्र छापते हैं। बाक्स केमरे की लम्बाई ताल के नाम्यन्तर के तुल्य होती है।




चित्र १०५

जहाँ यह अभीष्ट होता है कि भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के चित्र बनावे तो उक्त बक्स की दाई बाई दीवारें चमड़े की बना लेते हैं। जिसमे ताल और पिछले भाग की दूरी घटा बढ़ा सकें; इसी चमड़े के। बेलोज़ कहते हैं। पिछली दीवार पर एक चैं। कठे में (Ground glas-) घिसा हुआ कॉच का परदा (Screen) लगा देते हैं, जिस पर उलटा चित्र बनता है। ताल और परदे की दूरी घटाने बढ़ाने के लिए पेच तथा दॉ तेदार पट्टी का (Rack & Pinion) प्रयोग करते हैं।

श्रुच्छे केमरों के लेस बहुमूल्य हेाते हैं। उनमे फोटो की नोक पलक ठीक लाने के लिए एक ताल का ही प्रयोग नहीं होता वरन् कई ताल (श्रीर वह भी बड़ी दत्तता श्रीर शुद्धता से बनाये होते हैं) काम में श्रात हैं।


दूरदर्शक यंत्र (Telescope)

इस यंत्र में भी दो ताल काम में लाये जाते हैं। एक ताल दर्शनीय



क ख दूरस्थ वस्तु है, जिस का वास्तविक प्रतिविम्न खाका वस्तुताल द्वारा बनता है। इस प्रतिविम्न का परिवर्द्धित श्रवास्तविक प्रतिविम्न खिकि चत्तुताल बनाता है

वस्तु की तरफ रहता है। इसे वस्तु ताल (Objective) कहते हैं। दूसरा ताल श्रांख के पास रहता है, जिसे चत्तुताल कहते हैं (Eyepiece)। पहले ताल का नाम्यन्तर वड़ा होता है। यह दूरस्य वस्तु का एक उलटा चित्र चत्तुताल श्रोर उसकी नामि के बीच में बनाता है, जिससे एक पर्वेद्धित प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। पहला प्रतिबिम्ब वास्तविक परन्तु दूसरा काल्पनिक होता है।



चित्र १०७--- श्रग्रावी त्ग् यत्र

क ख वस्तु का वास्तविक चित्र काखा पर वस्तुताल बनाता है। चतुताल इसको बड़ा करके खिकि स्थान पर दिखाता है।

ध्राणुवीत्तरण यंत्र (Microscope)

इस यंत्र में वस्तुताल श्रौर चतु ताल दोनो छोटे नाभ्यन्तर के होते हैं। वस्तु के श्राकार के बढ़ाने में दोनो ताल सहायता देते हैं।

फोटो उतारना

पहले केमरे को स्टेग्ड पर रख कर उसके स्क्रीन (Ground glass Screen) पर साफ चित्र बना लेते हैं। वेलोज़ के। घटा बढ़ा कर लेन्स के। स्क्रीन से ऐसी दूरी पर रखते हैं कि साफ चित्र बन जाय। तदनन्तर लेन्स का मुँह कागज की बनी टोपी से ढककर, स्क्रीन के स्थान पर डार्क स्लैड (Dark slide) जो छोटा सा बक्स होता है और जिसमें प्लेट बन्द रहती है लगा कर उसका परदा खीच लेते हैं। तब लेन्स की टोपी १ सेकग्ड के लिए हटा कर फिर यथावत लगा देते हैं। स्लैड का परदा लगाकर प्लेट के। (Dark room) अन्धकारमय कमरे में ले जाकर हेवेलप आदि कर लेते हैं जैसा कि ऊपर बतला चुके हैं।

बोसवाँ अध्याय

चुम्बकत्व


प्राचीन समय में एशिया माइनर (Asia Minor) देशान्तर्गत ममीसिया (Magnesia) प्रान्त में लौह खनिज के कुछ ऐसे दुकड़े मिला करते थे कि जो लोहे के छोटे छोटे दुकड़ों का श्रपनी श्रोर खींचने की शिक्त रखते थे। इन पिएडों का प्रान्त के नाम से मेगनेट श्रथवा मकनातीस कहने लगे। इन दुकड़ों का यह स्वभाव था कि जब किसी डोरे से इन्हें लटका देते थे तो इनका एक सिरा उत्तर की श्रोर दूसरा दक्षिण की श्रोर है। जाता था।



चित्र १०८--प्राकृतिक चुम्बक


जब उत्तर की तरफ सूचित करने वाले सिरों पर निशान लगाकर बारबार परीज्ञा की गई तो पता चला कि वही सिरा सदैव उत्तर की छोर रहता है। डोरे केा अथवा चुम्बक केा घुमा देने पर भी जब साम्यावस्था प्राप्त होती है तो उत्तर की छोर ही निशान लगा हुआ छोर सकेत करता है। इसलिए इस सिरे अथवा छोर केा (Marked end or North Seeking pole) अथवा (North pole) उत्तरीय केन्द्र कहते हैं। अतएव स्पष्ट है कि चुम्बक दिक् सूचक का भी काम दे सकता है। इसलिए

इनको लोडस्टोन (Lodestone) या लीडिंक्न स्टोन (Leading Stone) पथ प्रदर्शक भी कहते थे।




चित्र १०९-डोरे के फदे में लटका हुन्रा चुंवका

प्रयोग—एक कागज के टुकड़े को दुहरा कर डोरे से लटका दो। उसमें एक चौकोर चुम्बक रख दो। देखोगे कि वह जब ठहरेगा तो उसका एक छोर उत्तर की तरफ श्रौर दूसरा दिच्या की श्रोर होगा। उत्तरीय केन्द्र पर पेंसिल या रेती से निशान लगा दो।



चित्र ११०-पीतल के श्रॉकड़े में लटका हुश्रा चुंवक

प्रयोग—एक दूसरा चुम्बक लेकर उसके उत्तरीय केन्द्र पर भी पूर्ववत निशान लगा लो। श्रव इस चुम्बक के उ० के० के। पहले चुम्बक के उ० के॰ के पास लाम्रो । देखेागे कि वह दूर हटने का प्रयत करता है म्रौर पीछे हटने लगता है। स्रव इसी प्रकार लटके हुए चुम्बक के दिच्चिणी केन्द्र के पास हाथ के चुम्बक उ० के॰ के। ले जास्रो। देखेागे कि वह इसकी स्रोर खिंच स्राता है। इसलिए




- (१) समान चुम्बकीय केन्द्र परस्पर निराकरण करते हैं।
- (२) श्रसमान चुम्बकीय केन्द्र परस्पर श्राकर्षण करते हैं।

दिक् सूचक श्रथवा कुतुबनुमा

(Magnetic Compass)


हलका चुम्बक है। तो बजाय लटकाने के उसे चूल पर भी रख सकते हैं। चुम्बक के बीच मे छेद करके उसमें एक छोटा सा प्याला लगा देते हैं। इस प्याले की भीत पीतल की परन्तु पैदा शीशे अथवा एगेट परथर का होता है। इस प्याले की किसी नोकदार कीली पर औंधा देते हैं। चुम्बक चितिज धरातल में घूम सकता है। ऐसे छोटे छोटे चुम्बक दिक् सूचक के नाम से बाजार में विकते हैं।



चित्र ११२

चुम्बकी करग


एक इस्पात की चैाकेार पटरी लेकर मेज पर रखे। उसके एक पृष्ठ पर किसी चुम्बक का उ० के० लाकर रखो और उसे पटरी पर खींच कर दूसरे सिरे तक ले जाओ। तदनन्तर उठा कर पहले सिरे पर लाओ। यह किया दस पन्द्रह बार करने से इसपात की पटरी भी चुम्बक हो जायगी। जिस सिरे से रगड़ना आरम्भ किया था वह उ० केन्द्र और दूसरा सिरा द० केन्द्र बनेगा। परीचा करके देख लो।



चित्र ११३—चुंवकीकरण (१)

चुम्वक बनाने की एक ग्रौर विधि है कि पटरी के मध्य में दो चुम्बकों के भिन्न देन्द्र (एक का उ० के० ग्रौर दूसरे का द० देन्द्र)

सटा कर रखे। तदनन्तर उनकेा विपरीत दिशाओं में खींचकर छोरों तक ले जाओ। फिर वहाँ से उठाकर बीच मे ला रखे। कई बार इसी प्रकार करने से चुम्बक बन जायगा। पटरी का एक सिरा उ० के० होगा और दूसरा द० के०।



चुम्बकों की आकृति


प्रयोग शाला मे प्रयुक्त चुम्बको के कई स्त्राकार होते हैं। साधारणतः चौकार (स्त्रायताकार) चुम्बक काम मे लाते हैं, परन्तु बेलनाकार चुम्बक (Cylindrical), बनेटी चुम्बक (Ball ended), नाल चुम्बक (Horse Shoe magnets) भी काम स्त्राते हैं। बनेटी चुम्बक की विशेषता यह होती है कि उसके केन्द्र ठीक स्थानों पर गेदों के केन्द्रों पर होते हैं। बोक्रा उठाने के लिए नाल चुम्बक काम मे लाते हैं।

बंडे शक्ति शाली चुम्बक जो मनो बोक्त उठा लेते हैं नाल के आकार के होते हैं परन्तु उनकी चुम्बकीय शक्ति विद्युत् धारा से उत्पन्न की जाती है। नाल के प्रत्येक छोर पर विजली का तार लपेट दिया जाता है पर यह ध्यान रखते हैं कि विद्युद् धारा की दिशा दोनों छोरों में विपरीत हो। यदि एक छोर के चारों ओर विजली घडी की दिशा में चलती हो तो दूसरे ओर के चारों ओर विरुद्ध दिशा में चक्कर लगाती रहे, जिसमें एक सिरा उ० के० और दूसरा द० के० बन जावे। नाल कच्चे लाहे का बनाते हैं। ऐसे चुम्बकों के। विद्युद् चुम्बक कहते हैं (Electromagnets)। लवे बुनने की सुई के आकार के चुम्बक Solenoidal magnet कहलाते हैं। इनकी लवाई मोटाई से ४० गुनी होनी चाहिये। इनके केन्द्र (Poles, सिरों पर रहते हैं।







चित्र ११५ — वेलनाकार चुम्बक



चित्र ११६—चौकोर चुम्बक



चित्र ११७ - वनैटी चुम्बक




चित्र ११८—नाल चुम्यक। चित्र ११६—सुईनुमा चुम्यक



चित्र १२०—विद्युच्चुस्यक (१)


भौ० शा०-९



चित्र १२१—विद्युच्चुम्बक (२)

जहाजी दिक्स्चक

जहाजों के भोकों से चुमक विचलित न हों, इस उद्देश्य से दिक्-स्चक दोहरे भूलों में लटकाये रहते हैं। इन भूलों के भोटे लवरूप दिशाओं में होते हैं। ग्रतएव जहाज के भोकों का प्रभाव बीच के दिक्-सूचक तक नहीं पहुँचता। क्योंकि भूले सदैव सीधे ही लटके रहने की चेष्ठा करते रहते हैं।



चित्र १२२


कच्चे लोहे का स्वभाव

चुम्बक बनाने के लिए इस्पात की छड़ ली जाती है, विशेषत



टंग्स्टन घातु मिश्रित इस्पात की। यदि कच्चे लोहे की छड़ लें तो वह वड़ी शीव्रता से चुम्वक वन जायगी, परन्तु उसका चुम्वकत्व नष्ट भी उतनी ही जल्दी हो जायगा। एक चुम्वक के उ० केन्द्र से एक छोटी सी कील स्पर्श करात्रों वह उससे चिपट जायगी। इस कील के निचले सिरे से दूसरी कील चिपटाई जा सकती है। इस प्रकार कई कीलों की श्रृङ्खला वनाई जा सकती है। परन्तु चुम्वक के। पहली कील से खलग कर दें तो सब कीले खलग हो जायगी और गिर जायगी। स्पष्ट है कि नरम लोहा चुम्वक के स्पर्श से चुम्वक वन जाता है, परन्तु चुम्वक के हटते ही उसका चुम्वकत्व गायव है। जाता है।


दिक्सूचक से परीक्षा करने पर मालूम होगा कि कीलों का निचला सिरा उ॰ के॰ है।



प्रयोग—चार पाँच काग रखकर उन पर एक रेखा में परन्तु योड़े थोड़े ग्रन्तर से लोहे के टुकड़े रखे जा सकते हैं। यदि इस श्रञ्जला के एक सिरे पर काई चुम्यक रख दिया जाय तो सब टुकड़े चुम्यकवत व्यवहार करने लगेगे। यह किया चुम्यकीय उपपादन (Magnetic Induction) कहलाती है।


चुम्चक लोहे की देशें घौर कैसे खींचता है ?

जब कोई लोहे का टुकड़ा चुम्यक के पात लाया जाता है तो वह टुकड़ा



चित्र १२४--एक चुम्बक का चुम्बकीय चेत्र

उपपादन की क़िया से स्वय चुम्वक वन जाता है, उसका वह छोर जा चुम्बक के (मान लो कि) उ० के० के पास है द० केन्द्र वन जाता है स्रोर तदनन्तर चुम्बक के उ० के० से आकर्षित होता है।



चित्र १२५ —दो चुबको के असमान केन्द्रों के बीच का चुम्बकीय चेत्र


चुम्वक के तोड़ने का फल

यदि चुम्बक के। बीच में से तोड दें तो प्रत्येक आधा भाग पूरा चुम्बक बन जायगा। जहाँ से चुम्बक भग हुआ है वहाँ दे। नये केन्द्र उत्पन्न हे। जायंगे। जिस टुकडे में पहले से उ० के० मौजूद है उसमें द० के० उत्पन्न हे। जायगा। ऐसे ही दूसरे टुकडे में नया उ० के० बन जायगा।



चुम्बकत्व कहाँ रहता है ?

यदि किसी चुम्बक के। तेजाब में डाल दें, जिसमें उसका ऊपरी हिस्सा गल जाय तो उसका चुम्बकत्व भी नष्ट हे। जायगा। स्पष्ट है कि चुम्बकत्व ऊपरी तल में रहता है।




चित्र १२६ — दो चुम्बको के श्रसमान केन्द्रो के बीच का चुम्बकीय चेत्र।

चुम्वकत्व का सेत्र

एक चुम्बक के। मेज पर रख कर उसके ग्रास पास दे। लकड़ी के दुकड़े रख कर उन पर एक दफती रख दो। तदनन्तर तार की जाली का एक दुकड़ा लेकर उसके। हिलाते जाग्रो ग्रीर उस पर दूसरे हाथ से लोहे का बुरादा छिड़कते जाग्रो। जाली इस लिए लेते हैं कि बुरादा फैल जाय, एक जगह न इकट्ठा है। जाय। जब चुम्बक के ऊपर के हिस्से पर तथा उसके इधर उधर भी बुरादा फैल जाय ते। देखे। मे कि बुरादे के कर्णों की केाई रचना विशेष नहीं है। परन्तु दफती के। पेसिल से धीरे धीरे ठोके। लोहे के कर्ण विशेष श्रद्धला वह क्रम मे विभाजित है।ते दिखाई पड़ेगे। ऐसा मालूम होगा कि दोनों केन्द्रों से कुछ रेखाएँ निकल कर चारों ग्रोर जाती हैं, परन्तु उ० के० से निकलने वाली रेखाएँ उत्तर की ग्रोर ग्रोर द० के० से निकलने वाली रेखाएँ उत्तर की ग्रोर ग्रोर ग्रोर जाती हैं, परन्तु उ० के० से निकलने वाली रेखाएँ उत्तर की न्रोर ग्रोर ग्रोर हुई

दिखाई पड़ेगी। हाँ यह बात भी श्रवश्य देख पड़ेगी कि एक केन्द्र से निकलने वाली रेखाएँ दूसरे श्रसमान केन्द्र की श्रोर भी खिच रही हैं।



चित्र १२७ - दो चुम्बकों के समान केन्द्रों के वीच का चुम्बकीय चेत्र

चुम्बक केा श्रनेक परिस्थितियों में रख कर लोहे के कणों की रचनाएँ देखें। उन सब रचनात्रों की व्याख्या ऊपर दिये हुए निरीक्षण से स्पष्ट है। जायगी।


पृथ्वी का चुम्बकत्व

(Terrestrial Magnetism)

किसी चुम्वक के बीच में डोरा बाँध कर लटका दे तो वह प्रायः उत्तर दिक्तिण दिशा में ठहरेगा। इस स्थान से हटाने पर भी, अन्त में वह फिर पूर्ववत आकर ठहर जायगा।


जिस दिशा मे चुम्बक का श्रक्त श्राकर ठहरता है उस दिशा का चुम्बकीय याम्यात्तर (Magnetic Meridian) कहते हैं। भूगोलीय

याम्योत्तर से यह प्रायः कुछ हटा रहता है। दोनों याम्योत्तरों के बीच का काया दिक्पात (declination) कहलाता है।



चित्र १२८—दिक्पात (Declination)

एक त्रौर बात इस सम्बन्ध में देखने योग्य है। चुम्बक धरातल के समानान्तर न रह कर कुछ भुका हुन्ना रहता है। पृथ्वी के उत्तर गोलार्द्ध में चुम्बक का उ० के० नीचे का भुका रहता है परन्तु दिच्चिया गोलार्द्ध में उ० के० ऊपर का रहता है त्रौर द० के० नीचे का।




चित्र १२६—ग्रवपात (Dip) दर्शक यंत्र । इसके ग्रकित चक को चुम्बकीय याम्योत्तर में रख कर श्रवपात नाप लेते हैं।

चितिज धरातल से लटके हुए चुम्बक का अच् जो केाण बनाता है उसे अवपात (Dip) कहते हैं।

चुम्बक के उपर्युक्त व्यवहार की व्याख्या करने के लिए यह अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी स्वय चुम्बक है। भूगोल के बीच में एक वड़ा चुम्बक रखा हुआ माना जाता है। इसी चुम्बक के कारण धरातल पर चुम्बक विशेष स्थिति में लटकाये जाने पर ठहरते हैं।

शक्ति-रेखाएँ (Lines of foice)


किसी भी चुम्बकीय चेत्र में लोहे करण एक स्थिति विशेष में आकर उहरते हैं, यह ऊपर बतला चुके हैं। इसका कारण यही है कि प्रत्येक लोहें करण चुम्बकीय चेत्र में चुम्बक बन जाता है। अतएव उसकी अच्च अपने मध्य विन्दु पर चुम्बकीय शक्ति की दिशा बतलाती है। इन्हीं अचों को



चित्र १३०—चुम्बक को चुम्बकीय याम्योत्तर में उसका उ० के० दिस्ण की तरफ रख कर खींची हुई शक्ति रेखाएँ।


स्पर्श करता हुत्रा कोई वक खींच दे तो उसका यह गुगा होगा कि उसके किसी विन्दु की स्पर्श रेखा उस विन्दु पर की चुम्बकीय शक्ति की दिशा

प्रकट करेगी। त्र्रतएव ऐसी रेखाएँ (जिन्हे Lines of force शक्ति की रेखाएँ कहते हैं) ऊपर दिये हुए प्रयोग से सहज ही देखी जा सकती हैं। किसी तेज पेसिल से इन रेखात्रों को खींच भी सकते हैं।



चित्र १३१—उ॰ के॰ उत्तर की ग्रोर रख कर खींची हुई शक्ति रेखाएँ। पृथ्वी का चुम्वकीय चेत्र

किसी चित्र-पट पर कागज लगा कर उस पर एक छोटा कुतुवनुमा रखो । जब उसकी सुई ठहर जाय तो दोनों केन्द्रों के पास सिल ने विन्दु लगा लो । तब दिक्ष्चक को छागे सरकाछो, यहाँ तक कि विछला केन्द्र छगले केन्द्र के स्थान पर छा जाय । छगले केन्द्र के स्थान पर फिर चिन्द बनाश्रो। इस प्रकार दस पन्द्रह स्थानों पर विन्दु वनाश्रो। सब विन्दु एक ही रेखा पर स्थित मिलेंगे। श्रव किसी श्रौर विन्दु पर दिक्सूचक रख कर चलो, फिर पूर्ववत एक सरल रेखा मिल जायगी जो पहली रेखा के समानान्तर रहेगी। इस प्रकार चाहे जितनी रेखाएँ खींची जाय सब समानान्तर रहेंगी। इससे स्पष्ट हैं कि पृथ्वी के चुम्बकीय चेत्र में समानान्तर शक्ति-रेखाएँ हैं।



चित्र १३२—चुम्बक को चुम्बकी याम्यात्तर के लम्बरूप रखकर खींची हुई शक्ति रेखाएँ

किसी चुम्बक का चुम्बकीय सेत्र

पहले चित्र पट पर कागज लगाकर पृथ्वी के याम्योत्तर को दिखाने वाली रेखा खींच लो । चुम्बक को रखो । इस रेखा पर चुम्बक के चारों स्रोर रेखाएँ खींच लो जिसमें उसका स्थान मालूम रहे । तदनन्तर दिक सूचक से शक्ति-रेखाएँ खींच लो । यह शक्ति रेखाएँ चुम्बक तथा पृथ्वी के चुम्बकीय चेत्रों की सम्बद्ध रेखाएँ होगी ।


चुम्बकीय शक्ति का प्रभाव

शक्ति की रेखा खीचने की पहली विधि में दफ्ती को चुम्बक के अपर रखकर लोहे का बुरादा डाला था। यहाँ चुम्बक की शक्ति दफ्ती में होकर भी काम करती है। प्रायः साधारण धातुत्रों की चहरों में से चुम्बकीय शक्ति काम कर सकती है। लोहा ही इसका श्रपवाद है। लोहे की चादर तो चुम्बकीय परदे का काम देगी।

लोहा, निकिल, कोवाल्ट ग्रौर कुछ धातु मिश्रण लोहे के समान चुम्वक द्वारा ग्राकर्षित होते हैं। किसी नाल चुम्बक के केन्द्रों के बीच में इन धातुग्रो का कोई दुकड़ा रखा जाय तो केन्द्रों के समानान्तर हो जायगा। परन्तु विस्मिथ ग्रादि पदार्थ केन्द्रों मे होकर जाने वाली रेखा के लम्बरूप स्थान मे रहेगे। पहले प्रकार के पदार्थों को ग्रनुचुम्बकीय (Para magnetic) ग्रौर दूसरे प्रकार के पदार्थों के। (Dra magnetic) पराचुम्बकीय कहते हैं।

(रज्ञक Keepers)

चम्ककों को जब त्राल्मारी मे रखना हो तो सदैव पूर्व पश्चिम रखना चाहिये। उत्तर दिच्या न रखना चाहिये। ऐसा करने से उनकी चुम्बकीय



चित्र १३३—रत्त्वक के सिरो पर उपपादन द्वारा श्रसमान केन्द्र पैदा हो जाते हैं, जो चुम्बक के केन्द्रो की श्राकर्षण द्वारा रत्त्वा करते हैं। शक्ति के ह्वास होने का भय रहता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं चुम्बकवत व्यवहार करती है।


यथा सम्भव बराबर के चुम्बको को पासपास इस प्रकार रखो कि उनके श्रसमान केन्द्र पास रहें श्रीर इन श्रसमान केन्द्रों से सलग्न लोहे का दुकड़ा रख देना चाहिये। यह लोहखराड स्वय चम्बक बनकर उन केन्द्रों की उपपादन द्वारा रच्चा करेगे।

इक्कीसवाँ अध्याय

विजली

प्राचीन समय में यह मालूम था कि ग्रम्बर जब रगड़ खाता है तो उसमें सूखी पत्तियों के ग्राकपण करने की शक्ति पैदा है। जाती है। सम्राज्ञी इलेज़ेवेथ के चिकित्सक डा० गिलवर्ट ने इस सम्बन्ध में विशेष खोज की ग्रौर विद्युच्छास्त्र के जन्मदाता वहीं हैं।

प्रयोग — एक काँच का छोटा सा डडा लेकर कुछ देर धूप मे रखकर सुखा लो। तदनन्तर सूखे हुए रेशम के रूमाल से उसे फुर्ती से रगड़ो श्रीर तव सूखे घास-पात या कागज के टुकड़ों के पास लाश्रो। वह उन्हें श्रपनी श्रोर खींच लेगा। यह डडा विद्युन्मय हो गया। उसकी विद्युत् पत्तों के खीचती है।



चित्र १३४

प्रयोग—कागज का रकाव वनाकर किसी होरे से टॉग दो। तदनन्तर पूर्ववत एक डडे को रगड़ कर श्रथवा विद्युन्मय करके रकाव में रख दो श्रौर दूसरा विद्युन्मय डग्डा उसके पास लाश्रो । दोनों में निरा-करण होगा।

प्रयोग—अव एक एवोनैट का डडा सुखाकर सूखी वनात से रगड़ कर देखो । वह भी पत्तो को खीचेगा अर्थात् वह भी विद्युन्मय हो जायगा। यदि एक और एवोनेट का डडा रकाव में लटकाकर दूसरा वैसा ही डडा उसके पास लावे तो उनमें निराकरण होगा।

प्रयोग — एक कॉच के डडे का विद्युन्मय करके रकाव मे रखो छौर एबोनैटका विद्युन्मय डडा उसके पास लाछो। दोनों मे छाकर्षण होगा।

सारांश—इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि विद्युत् दो प्रकार की है। एक वह जो काँच पर रगड़ कर पैदा की जाती है। दूसरी वह जो एवोनैट पर उत्पन्न होती है। काँच पर जो विजली पैदा होती है उसे यदि धनात्मक कहे तो इबोनैट पर उत्पन्न हुई विजली के। ऋणात्मक कहेंगे।

त्रव प्रयोगों का फल इस प्रकार बतला सकते हैं: -

- (१) धनात्मक विद्युत् धनात्मक विद्युत् के। हटाती है श्रौर ऋगात्मक विद्युत् के। खीचती है।
- (२) इसी प्रकार ऋगात्मक विद्युत् ऋगात्मक विद्युत् का निराकरण् श्रोर धनात्मक का श्राकर्षण् करती है। समान प्रकृतिवाली विद्युन्मात्राएँ निराकरण् तथा श्रसमान प्रकृतिवाली परस्पर श्राकर्षण् करती हैं।



चित्र १३५

प्रयोग—िकसी सरकडे के गूदे का एक टुकड़ा लेकर डोरे से वॉघो श्रीर किसी कॉच के स्टेड से लटका दो। इस गूदे की गोली के पास (Pith ball Pendulum) केाई विद्युन्मय डंडा लास्रो। गोली पहले डंडे की स्रोर स्राकर खिंचेगी, उससे स्पर्श करेगी स्रौर तदनन्तर दूर हटने लगेगी। (देखो चित्र १३५)

क्या करण है ? वस्तुत: गोली ने डडे का स्पर्श करके उसकी विजली का कुछ अंश अहण कर लिया। अव गोली और डडे पर एक समान विजली विद्यमान है। अतएव दोनों में निराकरण होने लगा।

मुखे कागज के टुकड़े भी पहले उठकर डडे से चिपटते हैं, परन्तु स्पर्श करने के वाद शीघ्र ही दूर जा गिरते हैं।

किसी पदार्थ के। रगड़ने से कैसी विजली पैदा होती है. यह वात रगड़ने वाली ग्रौर रगडी हुई चीजों पर निर्भर है। प्रयोग करके यह देख सकते हो कि कॉच की छड़ के। फलालेन से रगड़े तो ऋगात्मक विद्युत् पैदा होगी। एवोनैट के। रवड़ से रगड़े तो धनात्मक विजली उत्पन्न होगी।

चालक और घचालक

काँच की छड़ जहाँ पर रगड़ खाती है विद्युन्मय हो जाती है, परन्तु उसका जो हिस्सा मुट्ठी में रहता है विद्युन्मय नहीं होता। किसी धातु पीतल खादि की छड़ के। घिसा जाय तो उसमे विजली नहीं उत्पन्न होती। हाँ. यदि उसमे एवोनेट या काँच का दस्ता लगा ले ख्रौर दस्ते से उसे उठाकर रगड़े तो उसमे भी विजली पैदा हो जायगी।

विद्युन्मय एयोनैट तथा पीतल की छड़ों के। उँगली से स्पर्श करके देखो। पता चलेगा कि स्पर्श करते ही पीनल की सम्पूर्ण विद्युन्मात्रा लुप्त हो जाती है. परन्तु एयोनैट में ऐसा नहीं होता।


कारण यह है कि एवोनैट विद्युत् का चालक नहीं है। उसके त्पर्श करने से केवल उसी त्थान की विजली उँगली में प्रवेश करके घरती में चली जाती है, जिसका स्पर्श हुन्ना है, परन्तु शेष छड़ पर विजली पूर्ववत वनी रहती है। हॉ पूरी छड़ पर हाथ फेरने से कुल विजली गायव हो जायगी।

पीतल त्रादि घातु विद्युद् चालक हैं। त्रातएव उनके किसी भी भाग का स्पर्श किया जाय तो उनकी सब विजली निकल जाती है। मानवी शरीर भी विद्युत् चालक है। त्रातएव पीतल की छुड़ हाथ मे थाम कर विद्युन्मय नहीं की जा सकती, जब तक कि उसमे किसी त्राचालक का दस्ता न लगा दिया जाय।

यही कारण है कि उपर्युक्त परीक्षा में काँच के स्टेड लेने का परामर्श दिया गया है।

विद्युत् सूचक (Electroscope)

सरकड़े के गूदे की गोली (Pith ball) जो किसी काँच के स्टेड से लटका दी गई हो विद्युत् सूचक का काम दे सकती है। कोई छड़



चित्र १३६

उसके पास लाई जावे, तो वह छड़ से तभी श्राकर्षित होगी जब छड पर



विद्युन्मात्रा होगी। स्राकपित होकर उसका निराकरण होगा। यदि छड़ विद्युत् शून्य हुई तो स्राकर्पण न होगा।

प्रयोग—काँच के डंडे के। रेशम से रगड़ कर विद्युन्मय कर लो, तदनन्तर गूदे की गेद के पास लाख्रो। गेद स्पर्श करके धनात्मक विद्युत् से विद्युन्मय हो जायगी ख्रौर तव पीछे हटने लगेगी। अब यदि कोई भी वस्तु जिस पर यह देखना है कि किस प्रकार की बिजली प्रस्तुत है, इस गेद के पास लाई जावे तो या तो गेद उससे हटेगी या ख्राकर्षित होगी। यदि दूर हटे तब तो उस वस्तु पर धनात्मक विद्युत् है। यदि ख्राकपित हो तो उस वस्तु पर ऋगात्मक विद्युत् है।

सुवर्ण पत्र विद्युत् सूचक (Gold-leaf electroscope)

एक बोतल में काग लगा दो। काग के बीच में छेद करके काँच की नली बैठा दो। काँच की नली में एक ऐसी पीतल की छड़ प्रवेश करात्रो, जिसका निचला भाग पीट कर चौड़ा कर दिया गया हो ह्यौर ऊपर के सिरे पर एक गोल चदेवा कसने के लिए चूड़ी कटी हा। काँच की नली में युसाकर उस पर चदेवा कस देा। नीचे के चौड़े भाग की दोनों तरफ स्वर्ण पत्र के दुकड़े चिपका दो। स्वर्ण पत्र वे। दो कागजों के बीच में रखकर कागज की दो चार तह करके कैची से उपयुक्त ह्याकार के दुकड़े काट लो। इन दुकड़ों में से दो चिपका लो। बोतल की तलेटी में सावधानी से कुछ भावा पत्थर के दुकड़े ह्यौर गाढा गन्धक का तेजाव डाल दो। काग के स्थान पर बैठा दो। यह यंत्र उपस्थित हुआ।


प्रयोग—कॉच की विद्युन्मय छड़ लेकर चंदेवे के पास लाख़ो। देखोगे कि पास लाते ही स्वर्ण पत्र विलग होने लगेगे। च्यों च्यों पास लाख़ोगे उनका निराकरण वढ़ेगा। ग्रव उस छड़ के चंदेवे पर रसकर छड़ के भागों का उससे स्पर्श कराख़ो। छड़ की विजली उसमें प्रवेश कर जायगी श्रौर स्वर्ण पत्र धन विद्युत् से विद्युन्मय हो जायंगे।

त्र्य किसी विद्युन्मय वस्तु के। चंदेवे के पास लाइये। यदि उस पर भौ• शा• — १• धन विद्युत् होगी ते। स्वर्ण पत्र का हटाव ऋधिक हो जायगा। ऋण विद्युत् होगी तो हटाव कम होने लगेगा।

उपर्युक्त प्रयोग में हमने चदेवे को स्पर्श से विद्युन्मय किया है। उसके विद्युन्मय करने की एक और विधि है। हम बतला चुके हैं कि विद्युन्मय छड़ पास लेने से ही पत्रों का निराकरण होने लगता है। पर्याप्त विलगाव है। जाने पर चदेवे का उँगली से स्पर्श कर दो। छूते ही पत्रों का हटाव शून्य हो जायगा अर्थात् पत्र एक दूसरे के पास आ जायँगे। अब उँगली हटा लो और तब विद्युन्मय छड़ भी हटाओ। उसके हटाते ही पत्रों का फिर निराकरण होगा, उनका हटाव बढ जायगा।

विद्युत् उपवादन (Electrostatic Induction) .


कोई भी विद्युन्मय वस्तु यदि किसी रोधकारूढ़ चालक के पास लाई जायगी तो इस चालक में विद्युत् उपपादन होगा अर्थात उसमें धनात्मक आरे ऋणात्मक विद्युत् समान मात्राओं मे उत्पन्न हो जायँगी। विद्युन्मय वस्तु पर धनात्मक विज्ञली है तो इस वाहक के पास के सिरे पर ऋणात्मक अरेर दूर के सिरे पर धनात्मक विद्युत् एकत्रित हो जायँगी।



इस वात की जॉच के लिए — परीक्षक-पत्र से काम लेते हैं। यह पत्र पीतल का वना होता है श्रीर उसमे श्रचालक या विरोधक पदार्थ की डडी लगी रहती है। परोच्चा पत्रक से A छोर का स्पर्श करा दो। वहाँ की विजली का कुछ ग्रंश पत्रक पर ग्रा जायगा। उसकी जॉच गूदागेद से कर लो। उस पर ऋग्णात्मक विद्युत् मिलेगी। इसी प्रकार B छोर पर धन विद्युत् पाई जायगी।

C के धन विद्युत् के कारण A की ऋण विद्युत् वॅधी रहती है और उसी के निराकरण के कारण B की धन विद्युत् दूर भागने का भरसक प्रयत्न करती है। अतएव A B का स्पर्श करने से उस पर की धन विद्युत् शरीर मे हे। कर धरातल में समा जाती है, परन्तु ऋण विद्युत् उसी पर बनी रहती है। C के हटा लेने पर यही ऋण विद्यु A B पर फैल जाती है।

यही सब घटनाएँ स्वर्ण पत्र विद्युत् सूचक मे होती हैं। अतएव विद्युन्मय डंडे से स्पर्श कराने से स्वर्ण पत्र सजातीय विद्युत प्राप्त करते हैं। परन्तु उसकी उपस्थिति में स्पर्श करने के उपरान्त उसे हटा लेने से विजातीय विद्युत् प्राप्त करते हैं।




विद्युत् कहाँ रहती है ?

किसी खोखले टीन के पीपे कें। रोधक आसन पर विद्युन्मय कर लो। परीचा पत्र से परीचा करके मालूम कर लो कि भीतरी तल पर विद्युत् है या नहीं। मालूम हागा कि केवल वाहरी तल पर विजली है,

फेरेडेने एक काठ का वक्स लिया और उसके ऊपर पन्नी जड़ कर उसे वाहक बना लिया और रोधक आसन पर रखकर स्वय एक विद्युत् सूचक लेकर उसमे बैठ गया। तदनन्तर एक बड़ी विजली उत्पादक मशीन से बक्स के विद्युन्मय कराया। यद्यपि बक्स के बाहर से बड़ी बड़ी चिनगारियाँ निकलती थीं, परन्तु फेरेडे तथा विद्युत् सूचक शान्ति पूर्वक 'भीतर बैठे रहे।

विद्युत् का ऊपरी तल पर वितरण

यदि चालक गोलाकार हुआ तो उस पर विद्युन्मात्रा सर्वत्र एक समान रहती है। यदि उसका आकार लवोतरा हुआ तो पतले सिरे की तरफ अधिक मात्रा मिलेगी। चित्र १४२ में क पर कम और ख पर अधिक मात्रा मिलेगी। इस बात की परीचा पूफ लेन तथा विद्युत् सूचक से भली



भौति की जा सकती है। यदि किसी गोलाकार चालक में एक कील जड़ दें और तब उसे विद्युन्मय कर दें तो कील पर इतनी ऋधिक विद्युन्मात्रा

एकत्रित हो जायगी कि वायु भी विद्युन्मय होकर दूर हटने लगेगी जैसा कि पत्तियाँ व्यवहार किया करती हैं। हवा के विद्युन्मय भोको की उपस्थित किसी मोमवत्ती को उक्त कील के पास लाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। मोमवत्ती की लौ भुक कर वायु के प्रवाह की दशा वता देगी।

घर्षण से दोनों प्रकार की समान विद्युन्मात्राऍ प्रकट होती हैं।

जिस वस्तु को घिसा जाता है उस पर एक प्रकार की तथा जिससे घिसा जाता है उस पर दूसरे प्रकार की विद्युत् प्रकट होती है। दोनों प्रकार की विद्युत् की मात्रा एक समान रहती है। किसी इबोनैट के डडे को टोपी के आकार के फलालेन के दुकड़े से जिसमे रेशम का धागा बंधा हो, रगड़ो। तदनन्तर दोनों को विद्युत् सूचक के पास लाओ। विद्युत् की कोई उपस्थिति के लच्चण न दिखाई पड़ेगे। अब रेशम के डोरे से फलालेन की टोपी उठाकर, टोपी की तथा छड़ की परीचा करो। पहले टोपी को विद्युत् विहोन विद्युत् सूचक के पास लाओ। उसके पत्र विलग हो जायंगे। अब छड़ का भी उसके पास ले आओ। पत्र शीघ ही एक दूसरे से सट जायंगे। कारण स्पष्ट है कि टोपी पास लाने से पहले जो अप्टण विद्युत् पैदा हुई और जिसके कारण पत्र एक दूसरे से हटे, उतनी ही धन विद्युत् श्रव छड़ लाने से पैदा होकर पहले की ऋण विद्युत् को नष्ट कर देती है।


बाईसवाँ अध्याय

धारात्मक विद्युत्

एक कॉच या चीनी का गोल घट लेकर उसमे पानी मिला गधक का तेज़ाब लगभग त्राधा भर दो। तदनन्तर एक शुद्ध जस्ते की त्रौर एक ताँचे की तख्ती लेकर इस तेज़ाव मे डुवो दो। देखोगे कि न तो जस्ता ही तेज़ाव मे गलता है त्रौर न तॉवा ही। तॉवा तो वगैर गरम किये पतले गन्धकाम्ल मे गलता ही नहीं, परन्तु शुद्ध जस्ता भी नहीं गलता।

श्रव एक ताँवे का तार प्रत्येक तख्ती से लगा दे।। जब कभी इन तारों ने। स्पर्श कराश्रोगे उज्जन (Hydrogen) गैस ताँवे के पत्र पर प्रकट होगी। क्रमशः जस्ता गलता जायगा परन्तु उसके गलने से जो गैस पैदा होगी, वह ताँवे पर प्रकट होगी। साधारण बाजारू जस्ता श्रम्ल में डालते ही गैस देने लगेगा। यह गैस उसी के तल पर प्रकट होगी। यदि ऐसा है तो शुद्ध जस्ता लेने पर गैस तावे पर क्यों प्रकट होती है ?

जिस तार से जस्ता श्रौर तावे की तखितयाँ सम्बद्ध की जाती हैं उसमे श्रनेक नई श्रद्भुत बाते देखने में श्राती हैं:—



चित्र १४४-विद्युद् घट माला (Battery of cells) (१) यदि तार पतला हुन्ना तो थोड़ी देर मे गरम हो जायगा।


- (२) यदि किसी दिकस्चक को सूई के समोनान्त्र इस तार के। रखे तो दिकस्चक की सूई (चुम्बक) तार से समकाण बनाने का प्रयत करेगी। यदि तार उत्तर दिच्चण दिशा में रखा जाय ते। चुम्बक पूरव पश्चिम दिशा में हो जायगा।
- (३) यदि इस तार के। बीच में से काट कर नीले थोथे के घोल में दोनों छोर डाल दे तो एक सिरे पर ताबा जमने लगेगा।

यह सब बातें बतलाती है कि तार में कोई नई शक्ति का श्राविर्माव हुआ है। इसी बात के। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि तार में बिजली की धारा वह रही है। घट के भीतर विद्युत् धारा जसते से तावे की छोर छौर घट के बाहर ताँबे से जस्ते की छोर जाती है, ऐसा माना जाता है। यही, कारण है कि गैस जस्ते पर न दिखाई देकर ताबे पर प्रकट होती है।

बाज़ारू जस्ता लेने से विद्युत् धारा या तो पैदा ही न होगी या होगी भी तो बहुत कम। परन्तु शुद्ध जस्ता बड़ा महँगा पड़ता है, इसलिए बाज़ारू जस्ते की तख़्ती बनाकर उस पर पारा और पतले गन्धकाम्ल की मालिश स्पज या रूई से करते हैं। अम्ल जस्ते की सतह के। साफ कर देता है और पारा जस्ते के साथ अमलगम (Amalgam) अथवा धातुमिश्रण बना लेता है जो एक प्रकार का जस्ते का पारद में घोल सा है। यह पारद चढा हुआ जसता शुद्ध जस्ते के समान व्यवहार करता है।

तेजाब की क्रिया जब पारद की तह पर है। ती है तो उसमें का जस्ता गल जाता है। तब पारद नीचे की तह में से श्रौर नया जस्ता घुला लेता है। इस प्रकार शुद्ध जस्ता श्रावश्यकतानुसार नीचे से ऊपर श्राता जाता है। शुद्ध जस्ते के गलाने के लिए एक विद्यत् चक्र ताबे श्रीर जस्ते का बनाना पड़ता है। बाजारू जस्ते में, उसके भीतर की श्रशुद्धता के कारण उसी के पिगड में ताँवे के स्थान पर उसी के समान काम देने वाले करण उपस्थित रहते हैं। श्रातएव जस्ते के पिगड में ही

श्रानेक छोटे विद्युत् घट उत्पन्न हो जाते हैं श्रीर वह निरन्तर गलता रहता है। यदि ताँवे की तखती का प्रयोग कर उसे जस्ते की तखती से तार द्वारा सम्बद्ध भी कर दें तो भी बहुत कम विद्युत् धारा उपलब्ध होगी श्रीर नस्ता बहुत खराब जायगा। इसीलिए इस क्रिया का रोकने के लिए जो स्थानीय क्रिया (Local action) कहलाती है, शुद्ध जस्ते का श्रथवा पारद चढे हुए जस्ते का प्रयोग करते हैं।




इस साधारण विद्युत्—घट मे स्थानीय क्रिया के श्रांतिरिक्त एक श्रौर चुटि रहती है। वह यह है कि जो उजन गैस (Hydrogen gas) तांवे पर प्रकट होती है वह उसी से कुछ अश मे चिपकी रह जाती है। श्रतएव जहाँ जहाँ गैस जम जाती है तहाँ तहाँ तांवे का श्रमल से स्पर्श नहीं हो पाता। इसलिए विद्युत् धारा क्रमशः घटने लगती है श्रौर श्रन्त मे बन्द हो जाती है। यह किया (Polarisation) गैसाच्छादन कहलाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए ही श्रनेक प्रकार के विद्युत् घटो का श्राविष्कार हुआ है।

हम यहाँ पर दो साधारण विद्युत् घटों का व्यौरा देते हैं, जो प्रायः प्रयोगशालाश्रों में काम त्राते हैं।

डेनियल सेल (Daniell Cell)

इस घट का वर्तन ताँवे का बना होता है। वर्तन के मुँह के पास एक

छेदो वाली पाकेट सी बनी रहती है, जिसमे त्तिया के बड़े बड़े रवे रखे रहते है। वर्तन मे त्तिया का गाढा घोल भरा रहता है। इस घोल में एक मट्टी का मसामदार वेलनाकार वर्तन रहता है, जिसमे पानी मिश्रित गन्धकाम्ल रहता है। गन्धकाम्ल मे पारा चढ़ा हुन्ना जस्ते का डडा रहता है।



चित्र १४६

जस्ता गन्धकाम्ल मे गल कर उज्जन गैस बनाता है, जिसके परमागु विद्युन्मय होते हैं श्रौर श्रम्ल तथा मद्दी के वर्तन श्रौर त्तिये के घोल में से निकलते हुए ताबे के बरतन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ वे श्रपनी विद्युन्मात्रा ताँवे के। देकर साधारण परमागु वन जाते हैं श्रौर त्तिये से प्रक्रिया कर डालते हैं।

$$Zn + H_2SO_4 = Zn SO_4 + 2H$$

 $2H + Cu SO_4 = Cu + H_2SO_4$

यह ताँबा बाहरी घट की भीतरी सतह पर जम जाता है श्रौर विद्युत् धारा तार द्वारा जस्ते की छड़ तक वापस चली जाती है। इस प्रकार विद्युचक (Electric circuit) पूरा हा जाता है। गैस के। न इकट्ठा होने देने वाला पदार्थ यहाँ त्तिया है। घट का विद्युत् दबाव ($E\ M\ F$) लगभग १ वोल्ट के होता है।

वुनसेन सेल (Bunsen cell)

इस बाटरी में बाहरी वर्तन मट्टी या कॉच का हेाता है, जिसमें पानी मिला गन्धकाम्ल भरा रहता है। इस अ्रम्ल में मसामदार मट्टी का वर्तन रहता है, जिसमें कार्बन की छड़ पड़ी रहती है। वर्तन में गाढ़ा शोरास्स (Nitric acid) रहता है।

जस्ता गन्धकासू मे गलता है। गैस के विद्युन्मय परमाणु (1018) पोरस पाट में से होते हुए कर्बन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ ऋपनी विद्युन्नमात्रा कर्बन का देकर साधारण परमाणु वन जाते हैं। शीघ ही उन्हें शोरासू पानी में परिणत कर देता है।

इस घट में गैसाच्छादन का मिटाने वाला (Depolariser) गैसोच्छेदक शोराम्म है। इस घट का वैद्युतिक दबाव (Electric Pressure or Electromotive force or E M F) लगभग २ वोल्ट के होता है। परन्तु उज्जन के श्रोपिदीकरण में शोराम्म में से दुर्गन्ध युक्त भाप निकलती है जो कमरे में रखी वस्तुश्रों के। भी खराब कर देती है।

साधारण वोल्टासेल में ताँवा धनात्मक दग्रड श्रीर जस्ता ऋगात्मक दग्ड होता है श्रर्थात् विद्युत् धारा ताँवे से निकल कर घट के वाहर जस्ते की श्रोर प्रयाण करती है। डेनियल श्रीर बुनसन विद्युत् घटों मे ताँवा तथा कर्वन धनात्मक दग्रड श्रीर जस्ता ऋगात्मक दग्रड रहते हैं।

विद्युत् धारा का चुम्बक पर प्रभाव

हम वतला चुके हैं कि यदि विद्युत् वाहक तार किसी कीली पर त्रारूढ चुम्बक के (जैसे दिक्सूचक का चुम्बक) समानान्तर उसके ऊपर या नीचे रखा जाय तो चुम्बक घूमकर तार से समकाण बनाने की चेष्टा करता है। यह ध्यान रखते हुए कि धारा चुम्बक के अपर उत्तर से दिच् के। था दिच्या से उत्तर के। जा रही है, तार के। चुम्बक के अपर और नीचे, उत्तट पुलट कर रखो और निरीक्त्या इस प्रकार लिखो।

तार चुम्बक के ऊपर रखकर

धारा की दिशा—चुम्बक का उ० के० किधर के। गया

द०— उ० —

उ॰— द॰ —

तार चुम्बक के नीचे रखकर

धारा की दिशा—चुम्बक का उ० के० किधर हटा

द०— उ० —

उ० — द० —

इस सूची के तय्यार हो जाने पर एम्पियर का नियम समभ में ह्या जायगा—


यदि कोई व्यक्ति धारा के साथ इस प्रकार तैरे कि उसका मुँह चुम्वक की तरफ रहे तो चुम्बक का उ० के० सदा उसके दहने हाथ की तरफ हटैगा।

धारा सूचक—यदि एक चुम्बक के। ऊर्ध्व कीली पर ब्रारूढ़ करके उसके चारों ब्रोर एक पाटाच्छादित तार की बेठन बना दे तो चुम्बक की गित से पता चल जायगा कि बेठन में धारा बहती है या नहीं ब्रोर यदि बहती है तो किस दिशा में। यह एक दिक्सूचक बन गया। बेठन के दोनों सिरे दो बंधक-पेचों के नीचे दबा दिये जाते हैं, जिसमें सूचक उस चक (Circuit) के ब्रान्तरगत लाया जा सके जिसमें धारा की परीचा करना है।

धारा मापक (Galvanometers)

भ्राठ या दस इंच न्यास का एक लकड़ी या पीतल का चक्र लेकर उस पर पतले ताँचे के तार की ५० या ६० लपेट की बेठन खाँचे मे बैठा दी

जाती है। वेठन के दोनों छोर दो वधक पेचों से कस दिये जाते हैं। चक के केन्द्र पर एक दिकसूचक वक्स (Compass box) इस प्रकार जड़ देते हैं कि चुम्बक ठीक केन्द्र पर रहे। दिकसूचक वक्स पीतल का गोल डिज्या होता है। इसके पेदे मे एक गोल आइना रहता है, आइने के केन्द्र पर कीली रहती है। और आइने के ऊपर एक डिग्रियों से अकित पीतल का गोल चक लगा रहता है। कीली पर चुम्बक आरूढ रहता है चुम्बक के समकेाण एक सूई रहती है जिसके दोनों छोर डिग्री वाले चक पर घूमते हैं और चुम्बक का हटाव बतलाते रहते हैं।




चित्र १४७

पहले वेठन के। चुम्बकीय याम्योत्तर में (जिस दिशा में चुम्बक स्वभावतः ठहरा हो) रख देते हैं। वेठन श्रौर चुम्बक समानान्तर होते हैं। तब जिस चक्र में धारा का परिमाण नापना होता है, उसके सिरे धारा मापक के वधक—पेचों से जोड़ देते हैं। चुम्बक की स्थिति पहले प्रायः 0° पर रहती है। धारा का प्रवाह होने पर चुम्बक घूमता है स्त्रीर उसका हटाव देख लिया जाता है। इस हटाव से धारा का परिमाण नापा जा सकता है।

विद्युच्चुम्बक का उपयोग

हम चुवको का वर्णन करते हुए वतला चुके हैं कि नरम लोहे की छड़ या नाल पर लपेट देने से श्रौर तार मे विजली प्रवाह कराने से एक प्रकार का चुम्वक वन जाता है, जिसे विद्युच्चुम्वक कहते हैं। देखो (चित्र १२० तथा १२१)




चित्र १४८

बिद्युच्चुम्बक की सहायता से श्रमेक यंत्र बन सकते हैं, जिनमें पहले हम बिजली की घंटी का वर्णन करेंगे। मानलो कि बिजली T_1 पेच से प्रवेश करती है। यह बिजली E विद्युच्चुम्बक की वेठन मे जाकर उसको चुम्बक बना देंगी। तदनन्द P तक पहुंच कर P तक जायगी। P का स्पर्श P पेच से है, श्रतएव P से होकर P तक पहुंच कर विद्युत्घट तक वापस चली जायगी।

ग्रब E मे चुम्बकत्व उदय होते ही वह D H शालाका को जो लोहे की बनी होतो है ग्रपनी तरफ खीचेगा । इसिलये D कमानी X से हट ग्रायेगी ग्रीर विद्युचक भद्ग हो जायगा । ग्रतएव E का चुम्बकत्व नष्ट हो जायगा ग्रोर D H फिर ग्रपने स्थान पर पहुँच कर X को स्पर्श करेगा । फिर विद्युच्चक पूरा होकर E को चुम्बक बना देगा ग्रीर पूर्ववत कम जारी रहेगा ।

H के पास ही एक घंटी G लगी हुई है, जब D H को E खीचता है तो G वज उठती है। इस प्रकार जब तक विद्युत् धारा T_1 या T_2 से प्रवेश करती रहेगी घटी वजती रहेगी। विजली की घटी में धारा भेजने के लिये वटनिस्वच लगा रहता है। जब तक वटन दवा रहेगा घन्टी वजती रहेगी।




चित्र १४६

तार भेजने का यंत्र

चित्र मे तार भेजने का यत्र दिखालाया गया है। बाएं हाथका पैच पृथ्वी से सलग्न है और दहने हाथ का पेच विद्युद्घट माला (Battery of cells) से। L एक घातु निर्मित ढंड है जो P कीली पर घूम सकता है। S कमानी से खिंचाव से L का वार्या छोर नीचे की और दब कर वाये पेच से संलग्न रहता है। L के दहने सिरे पर एक इवोनैट की धुन्डी लगी रहती है, जिससे हम L को दवाकर M से स्पर्श करा सकते हैं।

M से स्पर्श करते ही विद्युद्धारा त्र्याने लगती है, जो L में होकर P तक पहुँचती है त्र्यौर वहाँ से तार द्वारा दूर के स्थान को चली जाती है।



चित्र १५०


तार लेने का यंत्र

दूसरे स्थान पर यह धारा पहुँचकर एक विद्यु च्चुम्बक मे प्रवेश करती है, जिसमे चुम्कीय शक्ति जाग्रत हे। कर A डंड का खींच लेती है। यह डड बाई तरफ की कमानी के कारण उसी तरफ मुका है। श्रीर दाहिनी तरफ उठा रहता है। जब यह विद्यु च्चुम्बक की तरफ खिंचता है तो S2 पेच पर टकराता है। जब धारा का श्राना बन्द हो जाता है तो फिर यह ऊपर उठकर S1 से टकराता है। इन दे। टकराने के शब्दों का श्रन्तर भेजने वाले यत्र के D के दबाने के समय पर निरभर रहता हैं। श्रतएव D का कम या श्रधिक समय तक दबाये रखने से खटखट शब्दों का श्रन्तर न्यूनाधिक कर सकते हैं। इन्हीं न्यूनाधिक श्रन्तरों पर के।ड बनाया गया है। थोड़े श्रन्तर के। dot या शिर कहते हैं श्रीर देर के श्रन्तर के। dash या गड कहते हैं। इन्हीं dots तथा Dash की सहायता से वर्णमाला के द्योतक चिन्ह बना लिए जाते हैं। बहुत दिन हुए जब विजली की धारा के श्राने तथा जाने दोनों के लिए श्रलग श्रलग तार काममे लाये


भौतिक शास्त्र

१६०

क् जातें थे, परन्तु कुळ, समय से केवल एक तार का प्रयोग करते हैं। दूसरे तार का काम धरती से लेते हैं।



चित्र १५१ चित्र १५२—वल्य (Bulb)



चित्र १५३ — आर्कलेम्प (Arclamp)

विजली के वल्व

हम बतला चुके हैं कि पतली तार में होकर विद्युत्धारा बहती हैं तो खूब गरम हा जाता है। इसी सिद्धान्त पर विजली के बल्ब बनाये जाते हैं।

बल्य दो प्रकार के काम आते हैं। एक तो वह जिनमे तार बहुत लम्बा होता है और कई खूटियों पर जाल की नाई तना रहता है। इन बल्बों मे शून्य रहता है। वायु निकाल दी जाती है।


बिजली के चूल्हे या स्टोब्र--

दूसरे प्रकार के बल्बों में कोई ऋक्रियात्मक (देंगोंactive') और भर दी जाती हैं। इन बल्बों का तार छोटा होता है। यही Gas filled lamps गैस भरी बित्तयाँ या Half Watt lamp ऋषे बाट लेम्प कहलाते हैं। इनमें बिजली कम खर्च होती है।

विजली के चूल्हे या स्टोव

नाइक्रोम, (Nichrome) जो निकिल तथा क्रोमियम का धातु मिश्रण होता, विजली की धारा के सचालन में बहुत ज्यादा बाधा Resistance उपस्थित करता है। इसीलिए इसी धातु मिश्रण के तारों से विजली के चूल्हे अथवा स्टोव बनाये जाते हैं।

ऐसी ही स्टोव के। किसी धातु निर्मित्त नतोदर दर्पण की नाभि पर रख दे तो जो गर्मी पैदा होकर दर्पण की ऋोर जायगी वह प्रतिफलन के पश्चात् कमरे मे फैल जायगी।



चित्र १५४ — विद्युद्धारा मापक से संबद्ध दो विद्युद्धट


विजली से आजकल बहुत काम लिये जाते हैं, विजली की भाडू, दूध निकालने की मशीन, पखा आदि अनेक साधन मनुष्य के मुख पहुँचाने के विजली द्वारा उपस्थित हैं।

भौ॰ शा॰ –११

भौतिक शास्त्र

र्रेघ्नेंटियो थ्रौर तार घरो में काम श्राने घाली वाटरी

हो सकती है वह लेकलाकी विद्युत् घट है (Lechlanche cell)। इस घट का बाहरी वर्तन चीनी अथवा काच का होता है, जिसमे नौसादर (Ammonium Chloride) का सपृक्त घोल भरा रहता है। इस घोल में जस्ते की छुड पड़ी रहती है। एक मसामदार चीनी के वेलनाकार वर्तन मे मगनीज द्विस्रोणिद तथा कर्वन के दुकड़ों का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीचों बीच कर्वन की एक छोटी तखती लगी रहती हैं। इस वर्तन का मुँह लाख वा चपडे से बन्द करके उसमे एक दो सूराख गैस आदि निकलने के लिए रख देते हैं।




चित्र १५५ — लेकलाकी विद्युत् घट (Lechlanche cell)

जब विद्युचक पूरा होता है तो जस्ता नौसादर में धुल कर स्त्रमोनियम् के स्रायन (1011) पैदा कर देता है, जो घोल तथा मिश्रण में से होकर कर्बन की प्लेट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अपनी विद्युन्मात्रा प्लेट को देकर स्वय अमोनिया के अग्रु तथा उजन के साधारण परमाग्रु बन जाते हैं। इन्हें मंगनोज़ द्विश्रोषिद पानी में परिण्त कर देता है। द्विश्रोषिद डोस होने के कारण अञ्छा गैसोच्छेदक नहीं है। इसी लिए यह बाटरी थोड़े समय के लिए ही काम दे सकती है, तदनन्तर उसे विश्राम देना पड़ता है। द्विश्रोषिद अच्छा चालक भी नहीं है, इस लिए उसमें कर्बन के दुकड़े मिला देते हैं।

सूखो बादरी (Dry cell)

जो सूखी बाटरी टोर्च में काम श्राती हैं, वह भी लेकलाकी सेल ही होती हैं। इनमें बाहर का वर्तन जस्ते का रहता है। उस पर पारिस प्लास्टर (Plaster of Paris) श्राटा, यशद हरिद (Zinc Chloride) श्रीर पानी के मिश्रण का श्रस्तर चढा रहता हैं। उसके भीतर एक मलमल के दुकड़े में कर्बन की तखती या छड़ तथा उसके चारों श्रोर मंगनीज़ दिश्रोषिद तथा कर्बन के दुकड़ों का मिश्रण बंधा रहता हैं। उक्त बेलना-कार जस्ते के बर्तन में इसके। रख कर किसी दफती में लपेट देते हैं श्रीर वर्तन का मुँह चपड़े से बद कर चपड़े में दो एक छिद्र बना देते हैं। इन विद्युत् घटो में जस्ता श्रूणात्मक तथा कर्बन घनात्मक डक होता है।





चित्र १५६ — विजली की चिंगारी चित्र १५७ — व्हिमशर्स्ट यंत्र (Whimshurst machine)


भौतिक शास्त्र

सिनेमा के लेम्प

ें हैं। मिनेमा त्रादि में बहुत तीव्र प्रकाश की त्रावश्यकता होती है। यह क्यें में भी बिजली से प्रदीस होते हैं, इन्हें arc lamp त्राक लेम्प कहते हैं। पहले देानों कार्बन की पेसिले सटाकर रख दी जाती हैं त्रौर उनमें भारा प्रवाहित की जाती है। तदनन्तर पेसिले धीरे धीरे दूर हटाई जाती हैं। उनके बीच में बिजली का अत्यन्त तीव प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। (देखों चित्र १५३)

श्राकाश की विजली

जो विजली कॉन्च की छुड़ो के। धिस कर पैदा करते हैं वैसी ही विजली बादलों मे प्राय उपपादन द्वारा प्रकट हो जाती है। यह बात वेजिंग्मन फ्रेंकिलन ने पत्रा में कील बॉधकर सिद्ध कर दी थी। पतं उड़ाकर उसकी होर में एक श्रौर कील बॉध कर लटका दी, इस कील से बिजली की चिगारियाँ निकलती थी।



चित्र १५८

इस बात के। प्रयोगशाला में दिखाने के लिए Whimshurst machine काम में लाते हैं।

इसमें दो एवोनैट की प्लेटे रहती हैं, जिन पर पन्नी के ''श्री'' के श्राकार के दुकड़े लगे रहते हैं। देानो प्लेट एक धुरे पर (Axle) इस प्रकार श्रारूढ़ कर दी जाती हैं कि देानो एक ही दस्ते से विपरीत दशाश्रो में घूमें। प्लेटों के दाएँ बाएँ कॅघियाँ लगी रहती हैं, जिनमे विद्युत् उपपादन से पैदा होती है। कॅघियों से लगी हुई देा धातु की पतली छुड़े रहती हैं, जिनके। पास पास रखने पर चिंगारियाँ पैदा होती हैं। यदि इन छुड़ों के कडेसरों (Condensers) से सबद्ध कर दे तो १ या २ इच लम्बी चिनगारियाँ चटाचट निकलती दिखाई पड़ेगी। उनका शब्द भी सुनाई पड़ेगा। यह छोटी चिनगारियाँ बतला देगी कि किस प्रकार मेघ मालाश्रों में विद्युच्छिक्त उत्पन्न हे। कर शब्द उत्पन्न कर देती है, जिसे भन का गर्जन कहते हैं।

